Sisukord

Liikumine 3
Põhitõed liikumise dokumendi koostamisel 3
Transpordilao kasutamine kauba liigutamisel 4
1. Liikumised läbi transpordilao 4
Seadistamine 5
Toimimine 7
2. Liikumiste lukustamine 8
Seadistamine 9
Toimimine 9

Liikumine

Liikumine on dokument, millega saad kaupa ettevõtte sees ühest laost teise liigutada. Liikumise dokumendiga saad vormistada ka kauba andmise vastutavale hoiule kliendile, kellega arveldatakse alles peale kauba maha müümist. Võid teha erinevaid sihtotstarbelisi virtuaalladusid, näiteks praagiladu või projektiladu, kuhu samuti saad kaupa müügilaost ära liigutada.

Liikumise dokumendid leiad siit: Ladu→ `DOKUMENDID` → **`Liikumised`**.


Põhitõed liikumise dokumendi koostamisel

Liikumise dokumendi loomiseks mine Ladu→ `DOKUMENDID` → **`Liikumised`** ja vajuta registris nuppu **LISA UUS**.

Liikumise dokumendi loomisel tuleb minimaalselt täita järgmised väljad:


- **Laost** - millisest laost kaupa soovitakse
- **Lattu** - millisesse lattu kaupa soovitakse
- Ridadele tuleb sisestada **Artikkel** ja soovitud kogus **Saadud** väljale. Artiklid peavad olema artiklite registrisse loodud. Tee väljal hiire topeltklikk või vajuta Ctrl+Enter, et avada artiklite registri otsingu aken artikli asetamiseks.

Dokumendi salvestamisel tekib laonõudlus ühest laost teise.



Dokumendi kinnitamisel väheneb laoseis laos, kust kaupa liigutatakse ja suureneb laoseis laos, kuhu kaup liigutatakse.

Artikli ajalugu:



Transpordilao kasutamine kauba liigutamisel

Kauba füüsiline transport ühest laost teise võib võtta aega. Näiteks on ettevõttel keskladu Tallinnas ja kaupluse ladu Tartus. Kui kaup laost välja saadetakse, siis peab laoseis ka muutuma. Samal ajal ei tohi laoseis muutuda sihtlaos, sest kaup ei ole veel sinna jõudnud ja seda pole kontrollitud. Eriti oluline on õige laoseis juhul, kui laoseise kuvatakse ka näiteks veebipoodi.

Liikumise dokumendi kinnitamisel muutub mõlema lao (nii lähtelao kui sihtlao) laoseis ja kui kaup on vahepeal teel, siis on ühes laos reaalne laoseis vale. Directos saab sellist olukorda lahendada, kui võtta kasutusele transpordilao või -laod. Kaup liigub lähtelaost sihtlattu läbi transpordilao ehk on transpordi teostamise ajal transpordilaos.

Läbi transpordiladude liigutamise viise on Directos kaks:

1. kasutades traditsioonilist kinnitamist ja transpordiladusid
2. kasutades liikumiste lukustamist

Järgnevalt leiad juhised mõlema viisi kasutuselevõtu kohta. Võta meiega ühendust, kui kahtled, milline lahendus sobib Sinu ettevõttele kõige paremini.

1. Liikumised läbi transpordilao

Transpordiladude kasutamisel on kaubad alati peale liikumise kinnitamist õiges laos - kas kohe sihtlaos või transpordilaos. Transpordilattu kinnitatakse liikumine automaatselt vaid siis, kui transpordiladu on lao külge seadistatud.

Kui transpordiladu on seadistatud, siis liikumise kinnitamisel kinnitatakse kaup hoopis transpordilattu ja samal hetkel tekib automaatselt uus kinnitamata liikumine transpordilaost sihtlattu. See liikumine on sihtlaole aluseks kauba vastuvõtul. Selle kasutusviisi plussiks on see, et artikli hetkeseisus ja artikli ajaloos kajastub täpselt see seis nagu on dokumentidel. Kauba jõudmisel sihtlattu saad korrigeerida kogused vajadusel väiksemaks kui kaupa saabus vähem. Ülejääk jääb transpordilattu, millega saad tegeleda hiljem.

Seadistamine

Lülita sisse süsteemiseadistus **Laoliikumisel kasutatakse transpordiladu**:

- Ei - see on vaikimisi seadistus ja selle valiku puhul automaatset transpordiladu kasutada ei saa.
- Jah - selle valikuga saad kasutada liikumisel automaatset transpordiladu.


Süsteemiseadistusega **Laoliikumisel võetakse transpordiladu** määra, millise lao kaardilt leitakse transpordiladu.

- Laost - kaup liigub transpordil läbi väljastuslao transpordilao
- Lattu - kaup liigub transpordil läbi sihtlao transpordilao

NB! Jälgi, et süsteemiseadistus **Liikumine tuleb lukustada** on valikus EI.

Loo `Seadistused→ Lao seadistused →` **Laod** registrisse transpordiladu või-laod.  Kui lood transpordiladu, siis soovitus on see luua põhimõttel lao kood (mille transpordiladu see on) ja selle järel nt tähist TR. Samuti lisa transpordilao MASTER-iks ladu, mille transpordiladu see on. Näiteks sihtlaol POLVA on transpordiladu POLVA_TR.

Täida sihtlao/väljastuslao kaardil väli **TRANSPORDI LADU**:




Lisaks on sihtlao kaardile võimalik määrata staatus, millesse see pannakse, kui automaatne liikumine transpordilaost sihtlattu luuakse:
Transpordilaost liikumisel vaikimisi staatus - rippmenüü staatustega, vaikimisi tühi.


See on eriti vajalik juhul, kui kauba vastuvõtul kasutatakse liidestatud laopidamissüsteemi.

Toimimine


Kauba liigutamiseks ühest laost teise loo salvestatud liikumise dokument. Täida sellel, mis laost kaupa soovitakse ja millisesse lattu kaupa soovitakse. Artikli hetkeseisus kajastub see ühest laost välja- ja teise sisseliikumisena:



Peale kauba komplekteerimist KINNITA liikumine. Selle tulemusel vahetub liikumise dokumendi päises automaatselt **Lattu** väljal olev ladu transpordilao koodiga.



Samal ajal tekib automaatselt uus salvestatud liikumine transpordilaost sihtlattu. Reeglina on see dokument järgmise numbriga.




Artikli hetkeseis kajastab toimunut nii:

1. Kogus on transpordilao seisus (liikumine kinnitati sinna)
2. Kogus on liikumas transpordilaost välja (automaatselt loodud salvestatud liikumine)
3. Kogus on liikumas sihtlattu (automaatselt loodud salvestatud liikumine)



Kui kaup jõuab sihtlattu, siis see kontrollitakse ja liikumise dokument kinnitatakse.

Artikli ajalugu näitab detailselt, kuidas kaup liikus läbi transpordilao:



2. Liikumiste lukustamine

Liikumiste lukustamise kasutamisel liigub ka kaup läbi transpordilao, kuid vahepeal ei ole liikumine kinnitatud olekus, vaid lukustatud olekus. Lukustatud olek loob artikli ajalukku kirje nagu oleks kaup liigutatud transpordilattu, kuigi dokumendil seda otseselt ei näe. Peale liikumise kinnitamist ajaloo

kirje muutub ja transpordiladu asendatakse seal sihtlaoga.

Seadistamine

Transpordilao kasutamise eelduseks on liikumise lukustamine, mille kohta on süsteemiseadistus:




Teiseks tuleb luua transpordilao kood ja laol, millest kaupa välja liigutatakse peab olema täidetud transpordilao kood:



Toimimine


Peale kauba komplekteerimist lukusta liikumine. Selleks vajuta liikumise dokumendil nuppe 'Lukusta' ja seejärel 'Salvesta'.



Liikumise uueks olekuks on selle toimingu järel 'Lukus'.



Liikumiste registrisse lisa tulbana ka 'Lukus', siis näed, mis olekus liikumine on.



NUMBER	AEG	Laost	Lattu	LUKUS	Kinnitatud	olek
100043	03.01.2020 18:00:39	PL	KADAKA	Jah	Ei	0
100042	11.12.2019 17:53:48	KADAKA	PL	Jah	Jah	L
100041	11.07.2019 22:31:17	PL	KADAKA	Jah	Jah	L
100040	11.07.2019 22:29:44	PLLP	PL	Jah	Jah	L
100039	16.10.2018 7:45:34	KADAKA	POLVA	Jah	Jah	L
100036	12.10.2018 10:31:00	KADAKA	PL	Jah	Jah	O
100035	24.08.2018 12:09:17	PL	POOD1	Ei	Ei	0
100034	08.08.2018 20:11:31	KADAKA	PLLP	Jah	Jah	L
100033	07.08.2018 15:05:49	PL	23	Ei	Ei	0
100031	07.08.2018 15:05:49	PL	23	Ei	Ei	0
100029	07.08.2018 15:05:49	PL	23	Ei	Ei	0
100027	07.08.2018 15:05:49	PL	23	Ei	Ei	0

Lukustamise tulemusel ei ole kaup enam saadetavas laos ega ka veel sihtlaos, vaid on transpordilaos.


Artikli hetkeseisu aruanne näitab artiklit transpordilaos ja liikumas sihtlattu:



LADU	NIMI	LAOS	TELLITUD	LIIKUMAS VÄLJA	TOOTMISESSE	OSTMISEL	LIIKUMAS SISSE	TOOTMISEST	RESSURSIL	BRONEERITUD	VABAD
KADAKA	Kadaka Ladu Tallinn	30	0	0	0	0	11	0	0	0	41
PL	Põhiladu	19	0	0	0	0	0	0	0	0	19
TEH	Tehase ladu	30	0	0	0	0	0	0	0	0	30
TRANSP	PL-i transpordiladu	11	0	0	0	0	0	0	0	0	11
KOKKU		90	0	0	0	0	11	0	0	0	101

100043
03.01.2020
18:00:39
KADAKA : 11
tk


Artikli ajalugu näitab artikli liikumist saadetavast laost transpordilattu:



Ladu	Nimi	Kogus
KADAKA	Kadaka Ladu Tallinn	30
PL	Põhiladu	19
TEH	Tehase ladu	30
TRANSP	PL-i transpordiladu	11
Kokku		90

Kood	Variant	Size	Värv	Seisukord	Aeg	Ladu	Kogus	Seis	Tegevus	Number	Hind	Summa	Laoid	Seerianr	Pari
4741281394827					03.01.2020 18:00:39	TRANSP	11	90	LIIK	100043	12,00	132,00	2057		
4741281394827					03.01.2020 18:00:39	PL	-11	79	LIIK	100043	12,00	- 132,00	2057		
4741281394827					02.12.2019 12:24:58	KADAKA	30	90	HIND	100011	3,00	90,00	2201		
4741281394827					02.12.2019 12:24:58	KADAKA	-30	60	HIND	100011	12,00	- 360,00	2055		
4741281394827					06.06.2019 17:55:54	TEH	30	90	SIS	100079	12,00	360,00	2059		
4741281394827					06.06.2019 17:54:47	PL	30	60	SIS	100078	12,00	360,00	2057		
4741281394827					06.06.2019 17:47:54	KADAKA	30	30	SIS	100077	12,00	360,00	2055		
Kokku:							90					810,00			

Kauba jõudmisel sihtlattu tuleb lukustatud liikumine kinnitada, vajutades järjest nuppe 'Kinnita' ja 'Salvesta' või F12. Artikli ajalukku kirjeid juurde ei teki, vaid transpordilao kood asendatakse sihtlao koodiga.



From:
https://wiki.directo.ee/ - **Directo Help**

Permanent link:
https://wiki.directo.ee/et/ladu_liigu?rev=1701170903

Last update: **2023/11/28 13:28**