Sisukord

Instrukcja konfiguracji wysyłki wiadomości e-mail w Directo 3
Domyślne ustawienia 3
Gdzie skonfigurować ustawienia? 3
Parametry do ustawienia 4
Odpowiedzialność użytkownika 5
Adresy IP do whitelisty 5
Konfigurowanie konta Google Gmail 5
Kroki konfiguracji 5
Dodatkowa informacja 6
Konfigurowanie konta Microsoft 365 6
Warunek wstępny 7
Jak włączyć uwierzytelniony SMTP? 7
Konfiguracja w Directo 7
Proces uwierzytelnienia 7
Dodatkowe uwagi 8
Jedna konfiguracja, wielu użytkowników 8
Odpowiedź bezpośrednia 8

Instrukcja konfiguracji wysyłki wiadomości e-mail w Directo

Domyślne ustawienia

Directo wysyła wiadomości e-mail z serwera:


```
directo.gate.ee (90.190.150.212)
```

W większości przypadków użytkownik nie musi zmieniać sposobu wysyłki. Jednak w szczególnych sytuacjach możliwość określenia własnego serwera SMTP jest bardzo pomocna. Po włączeniu tej opcji aktywują się również wszystkie usługi wymagające modułu masowej wysyłki e-mail (np. masowa wysyłka faktur, listów do klientów).

Gdzie skonfigurować ustawienia?


Konfiguracja jest indywidualna dla użytkownika (można ją też ustawić globalnie) i odbywa się w:

`Menu główne → Ustawienia → Ustawienia własne → Użytkownik` lub z Menu głównego wciskając na nazwę użytkownika



Parametry do ustawienia

Aby ustawienia były widoczne, w polu **Nadawca wiadomości e-mail** należy wybrać opcję **SMTP**.



---

1. **Serwer poczty mailowej i port.** Dostępne porty: 25, 465, 587.
2. **SSL/TLS.** Jeśli wymagana jest szyfrowana komunikacja, wybierz zgodnie z wymaganiami serwera SMTP.
    - Standardowo:
        - Port 465 → SSL
        - Porty 25 i 587 → StartSSL/SSL/TLS
    - Opcja **NIE** oznacza brak szyfrowania (połączenie „otwarte”).
3. **Nazwa użytkownik.** Login konta e-mail.
   Uwaga: Jeśli serwer nie wymaga uwierzytelniania, pozostaw pole puste.

4. **Hasło.** Hasło do konta e-mail.

Odpowiedzialność użytkownika

Za błędy i niedostarczenie wiadomości odpowiada użytkownik korzystający z własnych ustawień serwera.
Istnieje ryzyko zablokowania konta e-mail przez serwery odbiorcze.

Adresy IP do whitelisty

Jeśli serwer SMTP ogranicza dostęp na podstawie adresu IP, należy dodać:


```
90.190.150.210
90.190.150.211
90.190.150.212
90.190.150.213
90.190.150.219
90.190.150.82
```

Konfigurowanie konta Google Gmail

Aby wysyłać wiadomości e-mail z konta Gmail przez Directo, należy przejść jednorazową procedurę utworzenia **hasła aplikacji** i użyć go w konfiguracji SMTP w Directo.


Kroki konfiguracji

1. **Włącz weryfikację dwuetapową w Google.** Hasło aplikacji można utworzyć tylko wtedy, gdy włączona jest weryfikacja dwuetapowa.
   - Zaloguj się do swojego konta Google.
   - Przejdź do ustawień zabezpieczeń i włącz weryfikację dwuetapową (najprostsza metoda to potwierdzenie SMS-em).



   - Po zakończeniu wróć do strony ustawień zabezpieczeń.
2. **Utwórz hasło aplikacji.** W sekcji wybierz:
   - **Nazwę aplikacji:** np. Poczta

- Kliknij **Utwórz**.



- Otrzymasz 16-znakowy kod (wyświetlany ze spacjami).

Uwaga: Skopiuj kod i wprowadź go w Directo **bez spacji**.

3. **Wprowadź dane w Directo**
   - **Serwer SMTP:** `smtp.gmail.com:465`
   - **SSL/TLS:** SSL
   - **Użytkownik:** Twój adres Gmail
   - **Hasło:** Utworzone hasło aplikacji (bez spacji).

Dodatkowa informacja

Wiadomości wysyłane z konta Gmail będą widoczne w folderze **Elementy wysłane** w Gmailu.

Konfigurowanie konta Microsoft 365

UWAGA! Od kwietnia 2026 r. Microsoft wycofuje obsługę tradycyjnego logowania SMTP

opartego na **użytkownik/hasło/hasło aplikacji**.
Wysyłka e-maili musi być skonfigurowana z wykorzystaniem metody **OAUTH**.

Warunek wstępny

- Konto Microsoft 365 musi mieć włączoną funkcję **Uwierzytelniony SMTP**.
- Opcję tę można ustawić w **Microsoft 365 Admin Center** globalnie lub dla każdego użytkownika.

Jak włączyć uwierzytelniony SMTP?

1. Zaloguj się do **Microsoft 365 Admin Center**.
2. Wybierz:

```
Użytkownicy → Aktywni użytkownicy → [Twój użytkownik] → Poczta/E-mail → Zarządzaj aplikacjami e-mailowymi
```

3. Upewnij się, że opcja **Uwierzytelniony SMTP** jest zaznaczona.


Konfiguracja w Directo

Ścieżka do ustawień: Ustawienie Directo

W polu **Nadawca e-maila** wybierz: **Microsoft 365 OAUTH**

Parametry

Opis	Wartość
Nadawca e-maila	Microsoft 365 OAUTH
Serwer poczty mailowej i port	smtp.office365.com:587
SSL/TLS	StartTLS / SSL / TLS
Nazwa użytkownika	Twój adres e-mail w usłudze Microsoft 365 (np. nazwa@firma.pl)



Proces uwierzytelnienia

1. Kliknij przycisk **„Uwierzytelnij za pomocą Microsoft 365”**.

2. Otworzy się okno logowania Microsoft.
3. Zaloguj się, używając swojego adresu e-mail i hasła Microsoft 365.
4. Potwierdź wymagane uprawnienia („Zgadzam się”).
5. Jeśli wszystko przebiegło pomyślnie, zobaczysz komunikat: **„Microsoft 365 został uwierzytelniony”**.

Dodatkowe uwagi

- Jeśli opcja uwierzytelnienia nie działa, sprawdź:
  - Czy włączono **SMTP Auth** w Microsoft 365 Admin Center.
  - Czy użytkownik ma odpowiednie uprawnienia.
- Po migracji na OAUTH nie będzie możliwe używanie haseł aplikacji. Jeśli wszystko przebiegło pomyślnie, zobaczysz komunikat: „Microsoft 365 został uwierzytelniony”

Jedna konfiguracja, wielu użytkowników

Zdarzają się sytuacje (na przykład firma posiada własny serwer pocztowy), w których konieczne jest przypisanie tej samej konfiguracji wszystkim użytkownikom podczas wysyłania. W tym celu można przypisać ustawienia jednemu użytkownikowi, a następnie przypisać dany kod użytkownika jako reprezentację systemu. `Meili saatmise kasutaja kood - antud kasutaja SMTP konfiguratsioon on aluseks meilide saatmiselW` rezultacie wszyscy użytkownicy automatycznie otrzymują tę samą konfigurację. Możliwe jest jednak przypisanie na przykład tylko nazwy użytkownika i hasła dla każdego użytkownika z osobna (w takim przypadku serwer będzie już pochodził z globalnej konfiguracji użytkownika).

Odpowiedź bezpośrednia

Zazwyczaj podczas wysyłania wiadomości e-mail adres nadawcy (FROM) to zawsze adres e-mail przypisany do karty użytkownika. W razie potrzeby format wysyłania wiadomości e-mail można zmienić tak, aby adres nadawcy to companyname@event.data.directo.ee, a nagłówek „Repeat-to” to adres e-mail karty użytkownika. W tym celu należy **w menu głównym karty użytkownika → Osobiste → Użytkownik** ustawić opcję **„Directo-Reply-to” w polu „Nadawca wiadomości e-mail” .**

W takim przypadku adres nadawcy będzie widoczny dla odbiorcy jako adres Directo, ale jeśli odpowiesz na wiadomość wysłaną w ten sposób, adres odbiorcy odpowiedzi nadal zostanie przypisany do prawidłowego adresu (tego, który pierwotnie podano w nagłówku odpowiedzi).

Opcja ta może okazać się przydatna w sytuacji, gdy nie chcesz zmieniać rekordu SPF (zezwolić firmie Directo na bycie nadawcą domeny firmy), ale po wysłaniu wiadomości e-mail z usługi Directo wiadomości trafiają do spamu lub w ogóle nie są dostarczane, ponieważ obowiązuje SPF piirang .

Adres, na który jest wysyłana, to w zasadzie Directo sündmuse postkasti aadress . To z kolei oznacza, że jeśli wiadomość e-mail nie zostanie wysłana i „ zwróci się ” , ponieważ w przypadku błędów odpowiedź i tak zostanie wysłana bezpośrednio na adres nadawcy, dotrze ona do modułu Zdarzenia Directo jako zdarzenie, gdzie można już zidentyfikować przyczynę błędu.

From:
https://wiki.directo.ee/ - **Directo Help**

Permanent link:
https://wiki.directo.ee/pl/meiliserveri_seadistamine?rev=1762855724

Last update: **2025/11/11 12:08**