

Sisukord

Directost Directosse transport 3

Laohaldaja võimalused 4

Muu 6

Directost Directosse transport

Directo2Directo transpordimoodul võimaldab automaatselt vahetada dokumente (arved, ostuarved, sissetulekud, liikumised, lähetused, tellimused, ostutellimused jms) kõikide teiste Directo2Directo moodulit omavate ettevõtetega.

Teenusel on ühekordne liitumistasu 350 eurot firma kohta. Teenusel kuumaksu ei ole.

Dokumendid liiguvad sama serveri piires 15 minuti ning erinevate serverite piires kuni poole tunni jooksul.

Lisaks saab vastavalt firmale kirjeldada transpordijärgsed tegevused – näiteks, et loodaks ka uued artiklid või võetaks konkreetset infot teisest firmast, mida muidu transpordiga kaasa ei tule.

Hetkel on arendatud järgmised liikumisviisid:

- Arve → Arve
- Arve → Ostuarve
- Arve → Sissetulek
- Lähetus → Lähetus
- Lähetus → Sissetulek
- Lähetus → Tellimus
- Liikumine → Liikumine
- Liikumine → Ostutellimus
- Liikumine → Sissetulek
- Maha → Arve
- Maha → Maha
- Ostutellimus → Liikumine
- Ostutellimus → Ostutellimus
- Ostutellimus → Tellimus
- Sissetulek → Sissetulek

Liitumisel saab iga firma endale transpordikoodi, mis on vajalik firmadevahelise transpordi kirjeldamiseks. Koodiks on enamasti firma nimi, aga ilma ocr_ alusega. Edasi tuleb kirjeldada, kellele milliseid dokumente saadetakse ning milliseid dokumente väljast vastu võetakse. Transportide kirjeldamine on natuke tavaloomikaga vastuolus – kõik väljaminevad dokumendid kirjeldatakse klientide alt ning sissetulevad hankija alt. Ehk kui sisse tuleb ostutellimus siis paraku peab firmas kliendi ja hankija kood sama olema ning hankija alla kirjeldada, et ostutellimusest tekib tellimus.

Väljuva dokumendi kirjeldamine

Kliendikaardil on lehekülj **Transport**. Transpordi alla kirjeldatakse väljaminevad dokumendid (ka ostutellimus). Täita tuleb vähemalt firma, valida tegevus ning milline artiklikood välja läheb – kas artikli kood, hankija artikkel või ribakood. Lisaks kui tegemist on arvest arveks toiminguga, siis mis järjekorras ja millised lisaväljad välja liiguvad. Lisaväljad kirjeldatakse kujul 1234567 ning kui on vaja, et välja läheks ainult esimene lisaväli, mis läheks kliendi neljandale kohale, siis peaks see rida olema selline 000100. Kui lihtsalt esimesed kuus, aga nihkes, siis 0123456.

Samuti saab lisada filtrid, et millised dokumendid välja liiguvad – ladu, projekt ja objekt toimivad filtrina. Lisaks, kui arvel on lähetusaadressi esimene rida täpselt vastaspoole lae aadress, siis tekib vastaspoolel sisenevale dokumendile kohe õige ladu.

PDF - müügiarve puhul saadetakse PDF teisele poole kaasa.

Manus - kõik dokumendi manused saadetakse teisele poole kaasa.

Siseneva dokumendi kirjeldamine

Hankija kaardil on samuti lehekülj Transport. Siia tuleb kirjeldada allika firma kood ning tegevuse liik – mis dokument milleks muutub, mis seeriasse uus dokument tekib ning vajadusel ka loodud dokumendi kasutaja, objekt või projekt.

Näiteks on Firma1 ja Firma2. Firma1 tahab saata Firma2 arvet, mis muutuks sissetulekuks, kusjuures ühine artiklikood on ribakood. Firma1 kirjeldab oma kliendi alla ära sellise transpordi rea:

Firma: Firma2

Tegevus: arve

Artikkel: ribakood

Firma2 kirjeldab oma hankija alla ära:

Firma: Firma1

Tegevus: arve → sissetulek

Seeria: antud aasta sobilik seeria. Kasutaja, projekt, ladu vastavalt vajadusele.

15 minuti jooksul peab Firma1 kliendikaardil tekkima **Toimib** tulpa **Jah**.

Kui firmal on vajalikud lisaks edasised automaatsed toimingud, siis tuleks ühendust võtta meie Helpdeskiga – need lisatakse juurde.

Laohaldaja võimalused

Directo2Directo transpordi abil on võimalik saata dokument laohaldajale ning saada sealt koguste info tagasi. Selleks tuleb ära kirjeldada lao külge LAOPIDAJA ning laopidaja kliendil täita ära d2d sektsioon sobilike dokumentidega.

1. Lähetus

Et saata lähetust ning saada sealt tagasi koguste info, siis tuleb ära täita Süsteemi seadistused > Staatus, mille puhul lähetus saadetakse haldajale. Sellisel juhul saadetakse lähetus määratud staatusel haldajale - lähetus jääb lukku ning haldaja saab saata parandatud kogused ning pärast seda saab lähetuse ära kinnitada. Nii saab saata d2d dokumendi nii laohaldajale kui ka kliendile.

Mõned laopidajad lisavad oma tarkvara (nt RIS) kasutades dokumendile pakendi ja transpordi artiklid koos kogustega. Sellises olukorras, kus on D2D seadistatud transpordi all *lähetus* → *lähetus* muudetakse kliendi kauba kogused ära ja lisatakse laopidaja artiklid kogustega.

Directo Sisse (directo_...)

☐ Objekt tingimuseks
 ☐ Arvutab hinnad uuesti
 ☐ Seerianumbrit ei tule
☐ Kellaajata
 ☐ Tellimus loob lähetuse
 ☒ Lähetus loob arve
 Tellija leitakse
☐ Sissetulek kinnitub

RN	Firma	Tegevus	Seeria	Kasutaja	Projekt	Ladu
1	ocra_test	lähetus -> lähetus	DOK			
2		->				

Lisaks koguste muutmisele loob seadistus *Lähetus loob arve* ka arved.

Directo Sisse (directo_...)

☐ Objekt tingimuseks
 ☐ Arvutab hinnad uuesti
 ☐ Seerianumbrit ei tule
☐ Kellaajata
 ☐ Tellimus loob lähetuse
 ☒ Lähetus loob arve
 Tellija leitakse
☐ Sissetulek kinnitub

RN	Firma	Tegevus	Seeria	Kasutaja	Projekt	Ladu
1	ocra_test	lähetus -> lähetus	DOK			

Arved saab automaatselt ka kinnitama panna. Selleks on vaja kahte seadistust:

LAO SEADISTUSED

Lähetuse kinnitamine loob ka arve, kui
kliendikaardi Lähetus väärtuseks on
määratud Lähetus ja Arve

kinnitatud

1.

2.

☒ Üldinfo
 ☐ Kontaktid
 ☐ Klassid
 ☐ Marsruudid
 ☐ Tegevused
 ☐ Muudatused
 ☐ Muutused
 ☐ Transport
 ☐ Uuringud
 ☐ Nõusolekud

Kood	Klass	Objekt
Nimi		
Tänav		
Indeks, linn		
Maa		
Maakond		
Asumaa		
Esindaja	Telefon	Skype
Meil		
Kommentaari		
Soodus %	Arve tasub	Leping
Kliendikaart		
Väline kood		
Maksehinnang		

Staatus
☐ Valideeritud
 ☐ Suletud
 Tüüp
☐ Kontrollitud
 Nimi lähetusel
 Lähetustänav
 Lähetusindeks, linn
 Lähetusmaa
 Tegevusala
 Tehinguliik
 Faks
 Klassifik.
 Hoiatus
 Url
 Sünnipäev
 Keelatud artikliklassid
 Lubatud valemid
 Kassa-arve kiirvaliku artiklid
 Prioriteet
 Viitenumber
 Haldur
 @-arvete vastuvõtt Ei

Pank	A/a	Tas. ting.	Läh. ting.	Läh. viis	Veograafik
Müüja SUPER	Hinnavalem	Reg nr	Valuuta	Keel	Viivis 0
KM maa Siseriiklik	KM kood	Km reg nr	Ettemaksu%	Limiit	Vaba limiit 0.00
☒ Märkikirjad	Lähetus Lähetus ja Arve	KM asumaa	Eripakkumised	Kampaaniad	
Hoiatab	Autom.trükk Ei	Sihtriik	Koonda pakendid Ei		
Keelab	Arve väljatrükk				

Muu

Arendusena on võimalik lisada dokumendivahetusele ka lisafunktsioone. Näitkeks arvega kaasa saata tema trükikuva jms.

From:

<https://wiki.directo.ee/> - **Directo Help**

Permanent link:

<https://wiki.directo.ee/et/directo2directo?rev=1611042359>

Last update: **2021/01/19 09:45**

