

Sisukord

Oma meiliserveri seadistamine	3
Google Gmaili seadistamine	3
Microsoft 365 seadistamine	4
Zone	5
Üks konfiguratsioon, mitu kasutajat	6
Directo-Reply-To	6
Kasutusjuhitud	6

Oma meiliserveri seadistamine

Vaikimisi saadab kirju Directost välja Directo server `directo.gate.ee` (90.190.150.212) ja enamus juhtudel ei peaks kasutaja mõtlema selle peale, kuidas tema meilid minema saadetakse, kuid on eriolukordi, kus saatja serveri määramise võimalus on vägagi abiks. Lisaks lubatakse sellisel juhul ka kõik massmeili mooduli olemasolu eeldavad teenused (arvete massmeilimine, kliendikirjad jms).

Konfigureerimine on kasutajapõhine (kuid saab ka häälestada [globaalselt](#)) ja käib kasutajakaardilt **Peamenüü→Isiklik→Kasutaja**. Et seadistused tuleks nähtavale, tuleks valida **Meili saatja** valikust SMTP. Määrata saab:

- Server ja port - avatud on pordid **25, 465** ja **587**
- SSL/TLS - kui on va vaja krüpteeritud sidet, valik vastavalt SMTP serveri nõudmistele. Tavapäraselt on pordi 465 puhul valikuks **SSL**, kõikide teiste puhul aga **StartSSL/SSL/TLS** (turvalised on mõlemad valikud). Valiku **EI** puhul liiguvad meilid Directo js SMTP serveri vahel „lahtiselt“ ilma krüpteerimata.
- Kasutaja - meilikonto kasutaja (NB! Kui teie meiliserver ei vaja autentimist, tuleks kasutaja lahter tühjaks jätta)
- Parool - meilikonto parool

The screenshot shows a configuration form for email settings. The fields are as follows:


Meili saatja	SMTP
Meili server	smtp.gmail.com:465
SSL/TLS	SSL
Kasutajanimi	kivi.rahn@gmail.com
Salasõna
Meil manusena	PDF
Meiliga manused	Jah
Meili redigeerimine	Jah

- Testitud teenusepakkujad: Gmaili, Telia (mail.ee), Microlinki/Telia (Exchange Mlx plus) ja zone.ee, kuid peaks toimima mis iganes meiliteenusepakkujaga, kes võimaldab ka läbi enda meili välja saata (üle SMTP).
- Google Gmaili konto alt saates jääb meil ka Gmaili Saadetud kirjade kausta, justkui olekski kiri Gmailist saadetud.
- Kõik vead ja meilide mitte kohalejõudmised on oma serveri seadistust kasutades kasutaja mure, nagu ka risk oma meilikonto ära blokeerida vastuvõtivate serverite poolt.
- Kui meili saatma seadistatakse mõni SMTP server ning on soov piirata ligipääsu IP põhiselt, siis ühenduse loojaks tuleks seadistata IPd: 90.190.150.210, 90.190.150.211, 90.190.150.212, 90.190.150.213, 90.190.150.219, 90.190.150.82

Google Gmaili seadistamine


Google kontoga meili saatmiseks tuleb läbida ühekordne protseduur, mille käigus loote oma Google kontole eraldi „App password-i“, ning seejärel määrate selle Directosse SMTP konfiguratsioonis

parooliks.

1. Lehel [Sign-in & security \(Sisselogimine ja turvalisus\) / Signing in to Google \(Google'isse sisselogimine\)](#) tuleb luua **App password**
2. Kuna App passwordi saab luua ainult siis, kui sisse on lülitatud **2-Step Verification / 2-astmeline kinnitamine**, tuleb see algatuseks sisse lülitada (kui juba pole)
 - 2-Step Verification (küsitakse Google parooli)
 - **Get started**, toimida vastavalt juhistele (lihtsaim viis on SMSiga saada kinnitus)
 - Kui tehtud võib valida päisest nool tagasi, et sattuda uuesti [Sign-in & security \(Sisselogimine ja turvalisus\) / Signing in to Google \(Google'isse sisselogimine\)](#) lehele, kus on nüüd valik **App Passwords**  Valikut ei pruugi olla enam näha, kuid leht on siiski olemas ning avaneb **SIIN**
3. **App passwords**
4. **Select App** alt valida **Mail**, **Select device** valida *Other* ja nimeks (näiteks) Directo, siis **Generate**
5. Tulemuseks kuvatakse 16 kohalist koodi, mis ongi App password  Kuvatakse tühikuga, kuid parool tuleb kopeerida ja sisestada Directosse ikkagi ilma tühikuteta!
6. Eelmises punktis tehtud parool sisestada Directo SMTP meilikonto parooliks
7. Gmaili puhul tuleks meili serveriks Directo konfiguratsioonis määrata **smtp.gmail.com:465** ning SSL/TLS **SSL**

Microsoft 365 seadistamine

 **NB! Alates aprillist 2026 tuleb Microsoft 365 seadistada kasutama järgneva juhendi põhjal OAUTH meetodit, kuna kaob tugi tavapärase kasutaja/parool/app-password lahendusele.**

 Eeltingimus: Microsoft 365 kasutajal peab olema lubatud **Authenticated SMTP**, mida saab seadistada Microsoft 365 halduskeskuses (saab määrata nii tervele ettevõttele korraga kui ka kasutajapõhiselt)

1. Luba „Authenticated SMTP” oma kontol Selleks pead saama administraatori õigustes kasutajalt järgmise seade lubada. Kui sul puuduvad õigused pöördu oma administraatori poole:

Ava **Microsoft 365 admin center / Microsoft 365 administraatorikeskus** ja vali:

- → Users / Kasutajad
- → Active users /Aktiivsed kasutajad
- → vali oma kasutaja
- → Mail / Meil
- → Manage email apps / Halda meilirakendusi
- Veendu, et linnuke on valikus „Authenticated SMTP” /*Autenditud SMTP,,

2. Vajalikud andmed seadistamiseks Konfigureerimine on kasutajapõhine ja käib kasutajakaardilt

Peamenüü→Isiklik→Kasutaja.

Väli	Väärtus
Meili saatja	Microsoft 365 OAUTH
Server	smtp.office365.com:587
SSL/TLS	StartTLS / SSL / TLS
Kasutajanimi	Sinu Microsoft 365 e-posti aadress (nt nimi@ettevõte.ee)

3. Logi sisse Microsoft 365 kontoga

1. Klõpsa nupul „Autendi Microsoft 365”
2. Avaneb Microsofti sisselogimisaken.



3. Logi sisse oma tavapärase Office365 e-maili ja parooliga.
4. Kui logimine õnnestub, suletakse aken automaatselt ja palutakse kinnitada vajalikud õigused.
5. Seejärel vajutage nuppu Nõustu

Edaspidi saadetakse meilid sinu Office365 konto kaudu turvaliselt.

Kui kõik õnnestub, näed teadet: „Microsoft 365 on autenditud”

Vana lahendus (toimib kuni 2026. aasta aprillini):

- server: smtp.office365.com:25
- SSL/TLS: **StartSSL/SSL/TLS**
- MFA (multi factor authentication) puhul tuleb luua Directo jaoks app password
- [Microsoft 365 admin center](#) > Users > Active user > [Kasutaja] > Mail > Manage email apps - seal peab olema valitud **Authenticated SMTP**

Authenticated SMTP



Kui saatmisel tekib viga *ERR: 334*, siis loe selle kohta juhendit [siit](#).

Zone

- server: smtp.zone.eu:587
- SSL/TLS: **StartSSL/SSL/TLS**
- kui on seadistatud kahetasemeline autentimine (2FA), tuleb luua *Zones Rakenduse salasõna*

ning kasutada seda Directos

Üks konfiguratsioon, mitu kasutajat

On olukordi (firmal on oma meiliserver näiteks), kus on vajadus saatmisel määrata kõikidele kasutajatele sama konfiguratsioon. Selleks on võimalus seadistused määrata ühele kasutajale ning siis määrata antud kasutaja kood Süsteemisedistuseks: Meili saatmise kasutaja kood - antud kasutaja SMTP konfiguratsioon on aluseks meilide saatmisel Selle tulemusena saavad kõik kasutajad automaatselt sama konfiguratsiooni. Samas jääb võimalus määrata kasutajapõhiselt näiteks ainult kasutaja ja parool (server tuleb sellisel juhul juba globaalse kasutaja konfiguratsioonist).

Directo-Reply-To

Tavaolukorras määratakse meili saatmisel FROM aadressiks ehk saatjaks alati kasutajakaardile määratud e-maili aadress. Soovikorral saab meili saatmise vormingut muuta selliselt, et saatja aadressiks on firmanimi@event.data.directo.ee ning reply-to päiseks määratakse kasutajakaardi e-maili aadress. Selleks tuleks kasutajakaardi **Peamenüü→Isiklik→Kasutaja** määrata **Meili saatja** valikust **Directo-Reply-to**

Sellisel juhul on küll saatja aadress vastuvõtjale visuaalselt küll justkui Directo oma, kuid kui selliselt saadetud kirjale vastata, määratakse vastuse saajaks ikka õige aadress (see kes algselt reply-to päisesse määratud oli).

Antud valik võib sobilik olla olukorras, kus ei ole soovi SPF kirjet muuta (Directot lubada firma domeeni saatjaks), kuid Directost meili saates sattuvad kirjad rämpsposti või ei lähe üldse kohale kuna rakendub [SPF piirang](#).

Aadress, kellena saadetakse on oma olemuselt [Directo sündmuse postkasti aadress](#). See omakorda tähendab seda, et kui meili saatmine ebaõnnestub ja „põrkab tagasi“, siis kuna vastus saadetakse vigade korral ikkagi otse saatja aadressile, siis jõuab see Directosse Sündmuste moodulisse sündmusena, kust saab juba tuvastada vea põhjuse.

Kasutusjuhtumid

Kui on soov et välja saadetav emaili FROM aadress on kõigil ühine aga kui saaja tahab vastata, siis Reply-To on kasutaja Email.

Lahenduse toimimiseks on vajalik, et kasutusel oleks üldine jagatud postkast MS365's (Shared mailbox). Kuna jagatud postkastil endal puudub eraldi kasutajakonto, toimub kirjade saatmine alati konkreetse kasutaja konto alt. Selleks peavad kasutajad olema lisatud vastava postkasti volitatud saatjateks.

Kui kasutaja saadab kirja jagatud postkasti nimel, kasutab süsteem tegelikult tema isiklikku kontot saatmiseks. Seetõttu salvestub saadetud kiri ka kasutaja enda „Saadetud kirjad“ kausta. Kui kirja saaja kasutab vastamiseks (Reply To) funktsiooni, suunatakse vastus automaatselt sellele samale

kasutajale, kelle konto alt kiri algselt saadeti.

Määra säte Globaalse SMTP konfiguratsiooni korral võetakse FROM aadressiks alati SMTP kasutaja meili aadress = **jah**

Meili saatmise kasutaja kood - antud kasutaja SMTP konfiguratsioon on aluseks meilide saatmisel - Siia vali kasutaja kelle email läheb FROM reale.

Tulemuseks on et saaja saab emaili kus:

from: yld_email@ettevote.ee

reply-to: kasutaja@ettevote.ee

From:

<https://wiki.directo.ee/> - **Directo Help**

Permanent link:

https://wiki.directo.ee/et/meiliserveri_seadistamine

Last update: **2026/03/26 14:44**

