

# Sisukord

**Maksuvalemid** ..... 3



# Maksuvalemid

Sule Uus Koopia Jäta Kustuta Salvesta

Andmed Muudatused Kontod

Maksuvalem - kirjeldus

Kood SOTS Nimetus Sotsmaks Tuüp Tööandja maks Klass (vali klass) TSD Sotsmaks Järjekord 600 Suletud

Tekkepõhine  Vaikimisi reservi valem

Versioonid

Algus	Löpp	
01.01.2020	31.12.2020	Kustuta
01.01.2019	31.12.2019	Kustuta
01.01.2018	31.12.2018	Kustuta
01.01.2017	31.12.2017	Kustuta
VAIKIMISI		
		LISA

Kehtivus: 01.01.2020-31.12.2020

Kontod: Kulu 50721 Võlg 21551 Kohustus 21570 Reservi kulu 50715 Reservi kohustus 21615

Maksuvaba 0 Iga Vaba Piirang Kuine

Vahemalt 540 Maksimaalselt 0 Piirang Kuine

Jooksvalt Eelnevalt % Kanne Lisatulu

Viimati muutis: SUPER 09.04.2020 11:06:35

Piirang	NR Alates	Protsent
1	0	33
2		
3		
4		

- **Kood**- maksuvalemi kood
- **Nimetus**- maksuvalemi nimetus
- **Tuüp**- valikus on **Töötaja maks, Tööandja maks, Lisamaks, Erisoodustus**, kui on valitud Erisoodustus siis seda maksuvalemit palgaarvestuses ei kuvata. Lisamaks on näiteks kasutusel ametiühingu puhul.
- **Klass**- klasse saab defineerida süsteemiseadistustes
- **TSD**- millisesse TSD sektsiooni vastav maksuvalem peab minema
- **Järjekord**- millises järjekorras seda maksu arvestatakse. Töötaja maksud on väiksemate numbritega ja tööandja omad suurematega.
- **Suletud**- kui seda maksuvalemit enam ei kasutata siis võib teha sija linnukese. Personalikaardil muutub siis maksuvalem punaseks
- **Tekkepõhine**- SM miinimum kohustuse arvutamine. Linnukese olemasolul arvestatakse SM miinimum arvestuse perioodi järgi ja kui ei ole linnukest siis arvestusel oleva kuukoodi järgi. Kui ühelgi SM valemil tekkepõhist linnukest ei ole siis arvestuse ja tasumise dokumentidel puudub võimalus muuta SM perioodi.
- **Vaikimisi reservi valem**- kas seda valemil kasutatakse vaikimisi reservi jaoks
- **Versioonid**- ajalised versioonid valemil, kui valemil üks seadistus peaks muutuma siis saab luua uue ajalise versiooni. Näiteks puudega töötaja SM alammäär vähendus võib muutuda aastate lõikes. Uue perioodi lisamiseks täidetakse ära LISA ees periood ja siis vajutatakse LISA, siis muudetakse summa ja salvestatakse. Juhul kui uut perioodi ei ole loodud, rakendub VAIKIMISI valik seetõttu on oluline jälgida, et vaikimisi oleks alati viimane kehtiva perioodi summa. Summa on väljamakse põhine. Sotsiaalmaksu puhul on see arvestuse põhine, kuna väljamaksel on sots maksu perioodi arvestuse põhine
- **Kulu**- töötaja maksudel sisestatakse võlad töövõtjatele konto ja tööandaja maksudel kulukonto
- **Võlg**- maksuameti kohustuse konto
- **Kohustus**- töötaja maksudel sisestatakse võlad töövõtjatele konto ja tööandja maksudel, kas maksuameti kohustuste konto või viitvõla konto
- **Reservi kulu**- puhkusereservi kulukonto
- **Reservi kohustus**- puhkusereservi kohustuste konto
- **Maksuvaba**- kehtiv maksuvaba määr
- **Iga**- saab valida, mille kohta saab töötaja maksuvabastust
- **Vaba**- sisestatakse summa mis ta siis vastavalt valikule saab
- **Piirang**- Eestis on kõik maksud **Kuine** piiranguga. **Kuine jätkuv** oli näiteks 2017 ja varem kehtinud TM

- **Maksuvaba %**- kui on täidetud Vaba % alates siis mitu protsenti ta maha võtab kui maksuvaba jookseks nulli
- **Vaba % alates**- millisest summast alates hakatakse maksuvaba summat vähendama eelnevas lahtris sisestatud protsendi võrra
- **Vähemalt**- vähemalt summa, mille pealt tuleb makse deklareerida. Antud avaldab mõju personali kaardil valikule „Sotsiaalmaks“ alammäära pealt. See on alammäära summa.
- **Maksimaalselt**- % makse puhul (näiteks ametiühingumaks 1% brutost, max 20 €) maksimaalne summa, millelt seda maksu arvutatakse (siis lahtrisse 2000). Teiste maksude puhul, maksimaalne summa mida saab deklareerida (viimane ei ole Eestis kasutusel)
- **Piirang**- Eestis on piirang kuine
- **Jooksvalt**- kas jooksvalt arvestatud maks summeerub või ei summeeru. **Eelnevalt**- kui arvestatakse kas see maks lahutatakse eelnevalt või mitte. **Jooksvalt** on kasutatud ainult pensioni- ja töötuskindlustuse maksuvalemil. **Eelnevalt** on tulumaksu valemil. Nii jooksvalt kui eelnevalt kasutatakse palga neto arvestusel. Kui tulumaksu valemil ei ole lisatud eelnevalt lahutab summa siis ei võta valem maha Pensioni- ja Töötuskindlustuse summat enne tulumaksu arvutamist. Kui valemile lisada „jooksvalt“ ja teisele valemile lisada „eelnevalt“ siis nende koosmõjul toimub arvutus tehe, et valemis, kus on täidetud eelnevalt lahutab maha summa need valemid, kus on täidetud jooksvalt ja alles siis rakendab %.
- **Kanne**-kui on tühi siis tehakse tööandja maksude kanne arvestuse kuupäevaga ja töötaja maksude kanne tasumisega. Kui määrata see arvestuses siis tehakse kõik kanded arvestuse momendil. See seadistus töötab ainult koos viitvõla kontodega. Arvestuse hetkel lisatakse maksud viitvõlgade kontodele ning tasumise hetkel tõstetakse maksu summad üle viitvõlgadest kohustuste kontole ja võlad töövõtjatele kajastatakse netona. Seda kasutatakse ettevõtetes, kus palk arvestatakse ja tasutakse samas kuus.
- **Piirang** - Eestis on kuine **Protsent**- sisestada maksuvalemi protsent mida arvestatakse.

Maksuvalemi sakk Kontod.

Rn	Kasutaja	Objekt	Osakond	Deebet	Kreedit
1		TOOTMINE		10650	20220
2		MONTAAZ		10640	20220
3					
4					

See sakk on tööandja maksuvalemitel, mis võimaldab lisada kontod erinevatele osakondadele või objektidele. Kas objekt võetakse kandele töötaja või töötasu arvestuse juurest, on määratav seadistusega : **Töötasu- ja maksuvalemi konto objektifilter**.

Töötasu- ja maksuvalemi konto objektifilter



Töötaja



Töötasu arvestus

[Finants süsteemi seadistused](#)

Vaata lisaks:

[Tulumaksu valemi seadistamine](#)

From:  
<https://wiki.directo.ee/> - **Directo Help**

Permanent link:  
[https://wiki.directo.ee/et/per\\_maksuvalem?rev=1760702135](https://wiki.directo.ee/et/per_maksuvalem?rev=1760702135)

Last update: **2025/10/17 14:55**

