

# Sisukord

<b>Juhend: varade kasutajate/vastutajate haldamine</b> .....	3
Põhitõed ja definitsioonid .....	3
Kes on kasutaja, vastutaja, töötaja? .....	4
Kas varal saab olla mitu kasutajat/vastutajat? .....	5
Varade lubatud kogus .....	9
Mis asi on vara tüüp? .....	12
Milleks kasutada dokumenti „Väikevahendi muutus“ ja „Põhivara muutus“? .....	15
Missugustest aruannetest näeb varade kasutajaid/vastutajaid hetkeseisuga ja tagasiulatuvalt? .....	16
Kuidas koostada inventuuri dokumenti kasutajate lõikes .....	17



## Juhend: varade kasutajate/vastutajate haldamine

Kui sul pole aega, et süveneda detailsetesse juhenditesse, aga sa tahad saada kiire ja konkreetse ülevaate kasutajate/vastutajate haldamise kohta Directos koos praktiliste näidetega, siis see lühijuhend on sinu jaoks.

Antud juhendis käsitletakse **uue kujundusega** varade kasutajate/vastutajate haldamist.

Kuna uues kujunduses on põhivaradel ja väikevahenditel **erinevad registrid**, siis kui antud juhendis on kasutatud sõna vara, siis mõeldakse selle all nii põhivarasid kui ka väikevahendeid.

Loe lisaks antud teemal ka detailseid põhivarade ja väikevahendite juhendeid:

- Põhivara <https://wiki.directo.ee/et/asset>
- Põhivara muutus [https://wiki.directo.ee/et/capital\\_asset\\_change](https://wiki.directo.ee/et/capital_asset_change)
- Väikevahend [https://wiki.directo.ee/et/low\\_value\\_asset](https://wiki.directo.ee/et/low_value_asset)
- Väikevahendi muutus [https://wiki.directo.ee/et/inventory\\_asset\\_change](https://wiki.directo.ee/et/inventory_asset_change)
- Vara mahakandmine [https://wiki.directo.ee/et/asset\\_write\\_off](https://wiki.directo.ee/et/asset_write_off)
- Vara inventuur [https://wiki.directo.ee/et/asset\\_inventory](https://wiki.directo.ee/et/asset_inventory)

### Põhitõed ja definitsioonid

Tüüpiliselt on asutuses olemas isikud, kes varasid kasutavad ja isikud, kes varade eest vastutavad, ning need võivad ajas muutuda.

- Directos saab varasid siduda isikutega eesmärgiga omada ülevaadet, kelle käes vastav vara ajaliselt on või kes selle eest vastutab.
- Kasutajate/vastutajate lisamine käib nii vara kui ka töötaja kaartide kaudu.

**Töötaja kaardil** käib vara lisamine saki „Varad“ kaudu:

NR	Tüüp	Vara	VV ID	Nimetus	KLASS	Klassi nimi	Hankija	SN	Maksumus	Leping	Väijastaja	Väijastajanimi	Algus kp.	Lõpp kp.
1	Arvuti	VV1002	VV1002.1	Arvuti					2000		VILJA	Vilja	14.05.2024	
2														
3														
4														
5														

**Vara kaardil** toimub kasutajate/vastutajate haldus vara põhilehel olevate väljade „Kasutaja“ ja „Vastutaja“ või saki „Kasutajad“ abil.



Kui Kasutajate saki kaudu lisada vara kaardile kasutaja, siis on see koheselt ka vastava isiku Töötaja kaardi sakis Varad. Kui kasutaja ja/või vastutaja on lisatud Vara kaardi esilehele, siis need varad ei ilmu Töötaja kaardile „Varad“ alla.

### Põhivara esilehel väljad „Kasutaja“ ja „Vastutaja“:

The screenshot shows the Põhivara HAKKUR2 application interface. At the top, there are navigation tabs: Andmed, Lisaväljad, Lisasummad, Tootmisühiku meetod, Kasutajad, Osakaalud, and Tegevused. Below these are expandable sections: FINANTSANDMED, KONTOD, OSTUANDMED, ASUKOHT, and KINDLUSTUSANDMED. The ASUKOHT section is expanded, showing search filters for Kasutaja, Vastutaja, Osakond, Objekt, Projekt, and Asukoht. The Kasutaja and Vastutaja fields are highlighted with a red box. Below this is the KINDLUSTUSANDMED section with filters for Kindlustusväärts, Kindlustaja, Kindlustaja nimi, and Kommentaar.

### Põhivara kaardi sakk „Kasutajad“:

The screenshot shows the Põhivara HAKKUR2 application interface. The 'Kasutajad' tab is highlighted with a red box. Below the tabs is a table with the following columns: Nr, Tüüp, Kasutaja, Kasutaja nimi, Algus kp., Lõpp kp., Kommentaar, Väljastaja, Väljastaja nimi, and Leping. The table contains three rows of data.

Nr	Tüüp	Kasutaja	Kasutaja nimi	Algus kp.	Lõpp kp.	Kommentaar	Väljastaja	Väljastaja nimi	Leping
1	Auto	TUULI	Tuuli Sadu	01.01.2024					
2									
3									

### Väikevahendi esilehel väljad „Kasutaja“ ja „Vastutaja“:

### Väikevahendi kaardi sakk „Kasutajad“:

### Kes on kasutaja, vastutaja, töötaja?

**Kasutaja** - isik, kellele on loodud kasutajakood, et Directosse saaks sisse logida. Kui kasutaja kaardile on märgitud „kuulub personali“, siis on ta nähtaval ka Töötajate registris (Personal → Dokumendid → Töötajad). Kui töötaja, kellele Directos palka arvestatakse, ei pea ise Directosse sisenema, siis ei ole ta kasutaja. Loe lähemalt <https://wiki.directo.ee/et/user>

**Töötaja** - isik, kes on Directos Töötajana registreeritud, aga kes ei pea ilmtingimata olema kasutaja, kui tal pole vajadust Directosse sisse logida.

**Vastutaja** - see on töötajale rolli määramine, et kas töötaja on vara kasutaja või vastutaja, või roll puudub.

Rolli määramine käib „vara ja töötaja seos“ seadistuse kaudu (Süsteemi seadistused → Vara seadistused):

Vara ja töötaja seos

kasutaja ▼  
 kasutaja  
 vastutaja  
 puudub

## Kas varal saab olla mitu kasutajat/vastutajat?

Jah, varale saab lisada mitu kasutajat või vastutajat ning see seadistamine käib „Varal saab olla üks aktiivne Vastutaja või Kasutaja samaaegselt = Jah/Ei“ kaudu. See seadistus määrab, kas kasutajate sakis saab olla mitu lõpu kuupäevata rida korraga või mitte. Ehk kas saab olla mitu kasutajat samaaegselt. Seadistuse valikud on Jah/Ei.

Võimalikud variandid, mida saab korraga kasutada:

- 1 kasutaja ja 1 vastutaja
- 1 vastutaja ja mitu kasutajat (kõige tüüpilisem)
- 1 kasutaja ja mitu vastutajat

Varal saab olla üks aktiivne Vastutaja või Kasutaja samaaegselt

ei     jah

**Jah** - uue kasutaja lisamisel tabelisse „suletakse“ eelmise kasutaja rida (Lõpp kp.) ja selle lõpukuupäevaks määratakse automaatselt uue kasutaja alguskuupäevast ühe päeva võrra väiksem kuupäev. Muuta ja kustutada saab ainult viimast rida (eelmist kasutajate read on nõ lukus). Kui viimane rida kustutada, siis muutub aktiivseks reaks ja muudetavaks sellest eelmine. Ühtlasi eemaldatakse sellelt lõpu aeg.

Nr	Tüüp	Kasutaja	Kasutaja nimi	Algus kp.	Lõpp kp.	Kommentaar	Väljastaja	Väljastaja nimi
1	Arvuti	TUULI	Tuuli Sadu	01.01.2024	31.01.2024			
2	Arvuti	123	Mari Jänes	01.02.2024		lõpetab automaatselt		
3								

1 lisan uue      2 lõpetab automaatselt

Töötaja kaardil varade sakilt vara lisamisel on kontroll, et kas on sellel töötajale määratud varasid, mis kehtivad kellelgi teisel samal ajal. Kui on, siis tuleb vastav teavitus: „Vara kehtivuse aeg kattus sama vara määratud ajaga kasutajale XXX“ ja rida tühjendatakse.

**Töötajakaart**

Kood: TUULI  
Nimi: Tuuli Sadu  
Sünnipäev:  
Sugu: M  
Grupp: SUPER  
Objekt: MUUK

NR	Tüüp	Vara	VV ID	Nimetus	KLASS	Klassi nimi	Hankija	SN	Maksumus	Leping	Väljastaja	Väljastajanimi	Algus kp.	Lõpp kp.	Kommentaar
1	FV	HAKKUR2		HAKKUR2	125401	Inventar				0	VILJA	Vilja	01.01.2024		
2															

**login.directo.ee ütleb**  
Vara kehtivuse aeg katkest sama vara määratud ajaga kasutajale TUULI.

Kuna eelmisel kasutajal pole lõpuaeg täidetud, siis sama vara teise töötaja kaardile valimisel annab veateate.

Ei - See tähendab, et varal on mitu samaaegset kasutajat (Lõpp. Kp puudub) ning selle vara kirje on mitme Töötaja kaardi peal.

**Põhivara DEMO4** Salvestatud

Kood: DEMO4  
Nimi:   
Klass:   
Klassi nimi:   
Tüüp: MPV - Materiaalne  
Arvestusmeetod: Lineaarne

Nr	Tüüp	Kasutaja	Kasutaja nimi	Algus kp.	Lõpp kp.	Kommentaar	Väljastaja	Väljastaja nimi	Leping
1	Arvuti	123	Mari Jänes	01.01.2024					
2	Arvuti	TUULI	Tuuli Sadu	01.01.2024					

**Töötajakaart**

Kood: TUULI  
Nimi: Tuuli Sadu  
Sünnipäev:  
Sugu: M  
Grupp: OSAKONNAJUHT  
Objekt: MUUK

NR	Tüüp	Vara	VV ID	Nimetus	Hankija	SN	Maksumus	Leping	Väljastaja	Väljastajanimi	Algus kp.	Lõpp kp.	Kommentaar	Projekt	Kaust
1	Arvuti	DEMO4					4000				01.01.2024				
2															

**Töötajakaart**

Kood: 123  
Nimi: Mari Jänes  
Sünnipäev:  
Sugu: M  
Grupp: SUPER  
Objekt:

NR	Tüüp	Vara	VV ID	Nimetus	Hankija	SN	Maksumus	Leping	Väljastaja	Väljastajanimi	Algus kp.	Lõpp kp.	Kommentaar	Projekt	Kaust
1	Arvuti	DEMO4					4000				01.01.2024				
2															

Kui vara kaardil Kasutaja sakil töötajat muuta, siis on kontroll, et uuel real märgitud algus kuupäev ei oleks hilisem, kui eelneval real olev kuupäev. See on selleks, kui kogemata kirjutatakse või valitakse tagasiulatuv kuupäev. Samasugune teade tuleb ka Töötaja kaardilt sisestades.

Andmed		Lisaväljad	Lisatumad	Tootmisühiku meetod	Kasutajad	Osakaalud	Tegevused
Varal on hilisem kasutaja							
Nr	Tüüp	Kasutaja	Kasutaja nimi	Algus kp.	Löpp kp.	Kommentaar	
>	Otsi	> Otsi	> Otsi	> Otsi	> Otsi	> Otsi	
1	Auto	TUULI	Tuuli Sadu	01.01.2024	29.02.2024		
2	Auto	OTT	Ott Aaloe	01.03.2024			
3	Auto	BRITT		01.02.2024			
4							

Süsteemi seadistustega „Vara ja töötaja seos“ ja „Varal saab olla üks aktiivne vastutaja või kasutaja samaaegselt“ määratakse **vara kaardi esilehel väljade „kasutaja“ ja „vastutaja“ automaatne uuendamine**, kui Kasutaja sakil muudetakse kasutajat/vastutajat:

Varal saab olla üks aktiivne Vastutaja või Kasutaja samaaegselt

ei  jah

Vara ja töötaja seos

kasutaja  
kasutaja  
vastutaja  
puudub

- „Kasutaja“ ja „Vastutaja“ on mõeldud kasutamiseks, kui on valitud süsteemi seadistus **„Varal saab olla üks aktiivne Vastutaja või Kasutaja samaaegselt = JAH“**. See määrab kumba välja (kasutaja või vastutaja) põhivara kaardi esilehel uuendatakse automaatselt, kui kasutajate sakile lisatakse uus kasutaja (väli on lukus ja käsitsi muuta ei saa). See tähendab, et valitud väljal (kasutaja või vastutaja) on alati hetkel üks aktiivne kasutaja või vastutaja.
- „Puudub“ on mõeldud kasutamiseks, kui süsteemi seadistus **„Varal saab olla üks aktiivne Vastutaja või Kasutaja samaaegselt = EI“** ja siis saab välja Kasutaja ja Vastutav kasutaja muuta vabal valikul.

Kui „vara ja töötaja seos“ on valitud „Kasutaja“, siis vara kaardil Kasutajad saki tabeli päise veergude on „Kasutaja ja kasutaja nimi“.

Vara ja töötaja seos

kasutaja

Kood	Nimi	Klass	Klassi nimi	Tüüp	Arvestusmeetod				
DEMO4				MPV - Materiaalne	Lineaarne				
Kommentaar		Rendivara	Liising	Master	Õiglasest väärtuses				
Andmed		Lisaväljad	Lisatumad	Tootmisühiku meetod	Kasutajad				
Nr	Tüüp	Kasutaja	Kasutaja nimi	Algus kp.	Löpp kp.	Kommentaar	Väljastaja	Väljastaja nimi	Leping
>	Otsi	> Otsi	> Otsi	> Otsi	> Otsi	> Otsi	> Otsi	> Otsi	> Otsi
1									
2									

Põhivara kaardi esilehel on „Kasutaja“ väli mitteaktiivne, aga see täitub automaatselt siis, kui

„Kasutajad“ sakile lisatakse Kasutaja (süsteemi seadistus peab olema „Varal saab olla üks aktiivne Vastutaja või Kasutaja samaaegselt,“ > Jah):

The screenshot shows the 'Põhivara DEMO1001' form. At the top, there are search fields for 'Kood' (DEMO1001), 'Nimi' (Lennuk), 'Klass' (125401), 'Klassi nimi' (Inventar), 'Tüüp' (MPV - Materiaalne), and 'Arvestusmeetod' (Lineaarne). Below these are tabs for 'Andmed', 'Lisaväljad', 'Lisasummad', 'Tootmisühiku meetod', 'Kasutajad', 'Osakaalud', and 'Tegevused'. The 'Kasutajad' tab is active, showing a table with columns: 'Kasutaja', 'Vastutaja', 'Osakond', 'Objekt', 'Projekt', and 'Asukoht'. The 'Kasutaja' and 'Vastutaja' fields are highlighted with red boxes.

Sakile „Kasutajad“ lisatakse kasutaja:

The screenshot shows the 'Kasutajad' table. The table has columns: 'Nr', 'Tüüp', 'Kasutaja', 'Kasutaja nimi', 'Algus kp.', 'Lõpp kp.', 'Kommentaar', 'Väljastaja', 'Väljastaja nimi', and 'Leping'. A new entry is added with 'Tüüp' set to 'TUULI' and 'Kasutaja' set to 'Tuuli Sadu'. The 'Tüüp' and 'Kasutaja' fields are highlighted with red boxes.

Põhivara esilehel on Kasutaja väli automaatselt täidetud. Vastutaja võid vabal valikul lisada:

The screenshot shows the 'Põhivara DEMO1001' form. The 'Kasutaja' field is now filled with 'TUULI'. The 'Vastutaja' field is empty. The 'Objekt' field is filled with 'MÜÜK'. The 'Kasutaja' field is highlighted with a red box.

Kui „vara ja töötaja seos“ on valitud „Vastutaja“, siis vara kaardil Kasutajad saki tabeli päise veergude nimetused on „Vastutaja ja vastutaja nimi“.

The screenshot shows the 'Vara ja töötaja seos' dropdown menu. The selected option is 'vastutaja'.

Põhivara kaardi esilehel on „Vastutaja“ väli mitteaktiivne, aga see täitub automaatselt siis, kui „Kasutajad“ sakile lisatakse Vastutaja (süsteemi seadistus peab olema „Varal saab olla üks aktiivne Vastutaja või Kasutaja samaaegselt“ > Jah):

Uus Salvesta Kopeeri Jata Kustuta Meili Trüki Manused Kanna maha Muuda PV Hinda ümber Amortiseeri Toimingud

**Põhivara DEMO1001** Salvestatud Viimati muutis VILJA (14.05.2024 kell 15:13:56)

Kood: DEMO1001 Nimi: Lennuk Klass: 125401 Klassi nimi: Inventar Tüüp: MPV - Materiaalne Arvestusmeetod: Lineaarne  Auto

Andmed Lisaväljad Lisasummad Tootmisühiku meetod Kasutajad Osakaalud Tegevused

**FINANTSANDMED**

Arvestuse algus: 01.01.2024 Soetushind: 100000.00 Lisasumma: 0 Soetushind kokku: 100000.00 Amort %: 20 Kulum: 0 Arvestuse lõpp: Hetkehind: 100000

Min.väärtus: Arvestamata Kuu kulum: 1666.67 E amordi lõpp: 31.12.2028 Amordi kande aeg: Amordi kande nr: Arvuta amordi % Arvuta arvestuse lõpp

KONTOD  
OSTUANDMED  
ASUKOHT

Kasutaja:  **Vastutaja:**  Osakond:  Objekt: MÜÜK  Projekt:  Asukoht:

Sakile „Kasutajad“ lisatakse vastutaja:

Uus Salvesta Kopeeri Jata Kustuta Meili Trüki Manused Kanna maha Muuda PV Hinda ümber Amortiseeri Toimingud

**Põhivara DEMO1001** Salvestatud Viimati muutis VILJA (14.05.2024 kell 15:16:04)

Kood: DEMO1001 Nimi: Lennuk Klass: 125401 Klassi nimi: Inventar Tüüp: MPV - Materiaalne Arvestusmeetod: Lineaarne  Auto

Andmed Lisaväljad Lisasummad Tootmisühiku meetod **Kasutajad** Osakaalud Tegevused

Nr	Tüüp	Vastutaja	Vastutaja nimi	Algus kp.	Lõpp kp.	Kommentaar	Väljastaja	Väljastaja nimi	Leping
1	Auto	<b>TUULI</b>	Tuuli Sadu	01.01.2024					
2									

Põhivara esilehel on Vastutaja väli automaatselt täidetud. Kasutaja võid vabal valikul lisada:

Uus Salvesta Kopeeri Jata Kustuta Meili Trüki Manused Kanna maha Muuda PV Hinda ümber Amortiseeri Toimingud

**Põhivara DEMO1001** Salvestatud Viimati muutis VILJA (14.05.2024 kell 15:16:04)

Kood: DEMO1001 Nimi: Lennuk Klass: 125401 Klassi nimi: Inventar Tüüp: MPV - Materiaalne Arvestusmeetod: Lineaarne  Auto

Andmed Lisaväljad Lisasummad Tootmisühiku meetod Kasutajad Osakaalud Tegevused

**FINANTSANDMED**

Arvestuse algus: 01.01.2024 Soetushind: 100000.00 Lisasumma: 0 Soetushind kokku: 100000.00 Amort %: 20 Kulum: 0 Arvestuse lõpp: Hetkehind: 100000

Min.väärtus: Arvestamata Kuu kulum: 1666.67 E amordi lõpp: 31.12.2028 Amordi kande aeg: Amordi kande nr: Arvuta amordi % Arvuta arvestuse lõpp

KONTOD  
OSTUANDMED  
ASUKOHT

Kasutaja:  **Vastutaja:**  Osakond:  Objekt: MÜÜK  Projekt:  Asukoht:

**Väikevahendi kaardi** esilehel toimub „Kasutaja“ ja „Vastutaja“ välja automaatne täitmine sarnaselt põhivara kaardiga, aga ainult juhul, kui väikevahendi kogus on 1. Kui väikevahendi kogus on suurem kui 1, siis kaovad kaardi esilehelt need väljad, sest igal tükil võib olla erinev kasutaja. Kasutajaid saad sisestada „Kasutajad“ saki kaudu.

### Varade lubatud kogus

**Põhivarad:** põhivarad saab arvele võtta kogusega 1 tk, kogust suurendada ei saa. Kui oled arvele võtnud põhivara komplekti - näiteks 100 ühikut põhivara koguhinnaga 10 000€ (100 €/tk), aga mingil

põhjusel on vaja maha kanda 5 ühikut, siis uuel põhivara kaardil saad teha soetusmaksumusest ka osalise mahakandmise ning Directo arvutab automaatselt sama proportsiooni järgi ka akumuleeritud kulumi mahakandmise osa. Vt juhendit

[https://wiki.directo.ee/et/asset\\_recalculation#osaline\\_mahakandmine\\_-\\_soetusmaksumuse\\_meetod](https://wiki.directo.ee/et/asset_recalculation#osaline_mahakandmine_-_soetusmaksumuse_meetod)

**Väikevahendid:** Väikevahendit saad arvele võtta kogusega suurem kui 1tk ja iga tüki kohta tekib oma unikaalse koodiga väikevahend (VV ID), mis on näha väikevahendi kaardil ID saki all ning arvestust saab pidada iga tüki kohta eraldi. Väikevahendite kogust saad hiljem suurendada, vähendada aga ei saa (va juhul, kui väikevahendi kaardil ei ole tehtud ühtegi jätkutegevust).

The screenshot shows the 'Väikevahend VV1008' form. At the top, there are fields for 'Kood' (VV1008), 'Nimi' (Mobiil), 'Klass' (VV), 'Klassi nimi' (Väikevarad), and 'Tüüp' (VV - Väikevahend). Below this is a 'Kommentaar' field. The 'FINANTSANDMED' section shows 'Arvestuse algus' (01.01.2024), 'Soetushind' (3000.00), 'Lisumma' (0), 'Arvestuse lõpp', 'Soetushind kokku' (3000.00), and 'Ühikuhind' (300.00). The 'OSTUANDMED' section shows 'Kogus' (10), 'Ostetud', 'Ostuarve', 'Hankija', 'Hankija nimi', 'Tegevus' (Ost), 'KOGUS MAHA' (0), and 'KOGUS HETKEL' (10). A table at the bottom lists 'VV ID' (VV1008.1 to VV1008.10) and 'Objekt' (Otsi). Red circles and arrows highlight the 'ID' field in the 'Kasutajad' section and the 'VV ID' column in the table.

Väikevahendile saad kasutaja/vastutaja lisada kaardi esilehelt juhul kui kogus on 1tk (ei ole nähtavad Töötaja kaardil). Kui väikevahendi kogus on suurem kui 1, siis kaovad kaardi esilehelt need väljad, sest igal tükil võib olla erinev kasutaja. Kui väikevahendi kogus on 1 ja sa ei soovi, et esilehel tehtavad muudatused salvestuksid ID sakile, siis kasuta seda seadistust, valides „Ei“. Vaikimisi on valik „Jah“:

Kui Väikevahendi kogus on 1, siis muudatused salvestuvad ka ID sakile  ei  jah

Kasutajad saki kaudu väikevahendile kasutaja/vastutaja lisamisel valid konkreetse VVID ja lisad kasutaja/vastutaja ning see on nähtav ka Töötaja kaardil.



ID sakile otse lisatud kasutaja/vastutaja ei tule Kasutaja sakile ega lähe ka Töötaja kaardile.

Kui väikevahend maha kantakse, siis väikevahendi kaardil ID sakil on see läbi kriipsutatud ja Kasutajad sakil ning Töötaja kaardil on lisatud kasutaja reale Lõpp. kp.

Mahakandmine:

ID sakil on see ID maha kriipsutatud:

Kasutajad sakil on kasutaja reale lisatud lõpp. kp (mahakandmise kp):

Väikevahend VV1010 Salvestatud Viimati muudis SUPER (13.05.2024 kell 10:39:24)

Seotud dokumendid: vara mahakandmine : 100017

Kood: VV1010 Nimi: VV1010 Klass: VV Klassi nimi: Väikevarad Tüüp: VV - Väikevahend  Suletud

Kommentaar:

Andmed Lisaväljad Lisasummad Kasutajad ID Tegevused

Nr	Tüüp	VV ID	Kasutaja	Kasutaja nimi	Leping	Väljastaja	Väljastaja nimi	Algus kp.	Lõpp kp.	Kommentaar
1	Arvuti	VV1010.1	VILJA	Vilja Tuisk				01.01.2024	05.05.2024	
2	Arvuti	VV1010.1	BRITT	Britt				06.05.2024		

Töötaja kaardil on kasutaja reale lisatud lõpp. kp (mahakandmise kp):

login.directo.ee/ocra\_directo\_vilja/per\_persoon.asp?KOOD=VILJA

Töötajakaart

Sule Uus Koopia Jäta Salvesta Meil PRINT Muuda pilt F << >> Olek: Vaata

Uuring Sündmus Töötasu arvestus

Vaata muudatuste logi

Kood: VILJA  
 Nimi: Vilja Tuisk  
 Sünnipäev:  
 Sugu: N  
 Grupp: SUPER

Objekt:

Töötaja andmed Toosuhe Töötasud ja maksud Haridus Dokumendid Seotud isikud Varad Oskused Uuringud (0) Menetlus Lisaväljad Admin Tegevused Muutused

NR	Tüüp	Vara	VV ID	Nimetus	Hankija	SN	Maksumus	Leping	Väljastaja	Väljastajanimi	Algus kp.	Lõpp kp.	Kommentaar	Projekt Kaust
1	Arvuti	VV1001	VV1001.2	VV1001			100				23.04.2024 17:4			
2	Kuvar	DEMO28		DEMO28			1000				01.02.2024	29.02.2024		
3	Arvuti	VV1009	VV1009.2	VV1009			1650				01.01.2024			
4	Kuvar	DEMO29		DEMO29			1000		VILJA	Vilja Tuisk	01.02.2024			
5	Arvuti	VV1010	VV1010.1	VV1010			50				01.01.2024	05.05.2024		
6	Arvuti	VV1008	VV1008.3	Arvuti			300				01.01.2024			
7	Arvuti	VV1003	VV1003.1	VV1003			333,3333				10.04.2024			
8	Arvuti	DEMO1					2000				01.05.2023	10.05.2024 08:3		
9	Kuvar	DEMO4					4000		VILJA	Vilja Tuisk	01.03.2024			

Mis asi on vara tüüp?

Tüüp on selleks, et varasid saaks Töötajatega siduda. Varadeks ei pea olema ainult väärtuslikud põhivarad või väheväärtuslikult väikevahendid, aga nendeks võivad olla ka nt uksekaardid, võtmed, kütusekaardid, tarkvara sissepääsukoodid jms.

Selleks, et saaks Töötaja kaardi saki „Varad“ ridadele salvestada vara ridu, on vaja kõigepealt häälestada varade Tüübid, sest ilma tüübita read tabelisse ei salvestu. Vara tüüpide loend luuakse registrisse Personali seadistused → Töötaja varad - sellesse registrisse luuakse nimekiri varade gruppidest nii nagu soovid neid süstematiseerida Töötajad moodulis. See nimekiri ei pea otseselt kattuma vara klasside loendiga.

### Directo seadistused

Kõik

Süsteemi seadistused > **Personali seadistused > Töötaja varad**

Üldine >

Raamat >

Personali seadistused >

- Ametikohad
- Maksuvalemid
- Osakonnad
- Oskused
- Pühad
- Puudumiste liigid
- Toosuhte lõpu alused
- Töötaja dokumentid
- Töötaja haridused
- Töötaja seotud isikud
- Töötaja toosuhted

AVA NR

NR ^	TÜÜP
<input type="text" value="Q"/>	<input type="text" value="Q"/>
1	Arvuti
2	Auto
3	Kuvar
4	PV
5	Uksevõti
6	Väikevahend
7	VV
8	Mobiil
9	Kütusekaart
10	Sissepääsukood

Vara klassile valitakse, millisele Töötaja moduli vahendi tüübile antud klass vastab.

Süsteemi seadistused > Raamat > **Vara klassid** > AUTO

Üldine >

Raamat >


- Bilanss
- Elukohad
- Finants - Statistika
- Finantskontod
- Finantsretseptid
- Finantsseeriad
- Haridused
- Käibemaksuaruanne
- Käibemaksukoodid
- Käibemaksumaad
- Kassa suunad
- Kasumiaruanne

### Auto


KOOD	<input type="text" value="AUTO"/>
NIMI	<input type="text" value="Auto"/>
KULUMI KONTO	<input type="text" value="522109"/> <input type="button" value="»"/>
AMORDI KONTO	<input type="text" value="522109"/> <input type="button" value="»"/>
MAHAKANDMISE KONTO	<input type="text" value="522109"/> <input type="button" value="»"/>
VARA KONTO	<input type="text" value="522109"/> <input type="button" value="»"/>
MÜÜGI KASUM	<input type="text" value="522109"/> <input type="button" value="»"/>
MÜÜGI KAHJUM	<input type="text" value="522109"/> <input type="button" value="»"/>
AMORDI %	<input type="text" value="0"/>
TAKSONOOMIA	<input type="text"/>
MASTER	<input type="text"/> <input type="button" value="»"/>
<b>PER:VAHEND TÜÜP</b>	<input type="text" value="Auto"/> <input type="button" value="v"/>
TÜÜP	<input type="text" value="Väikevahend"/> <input type="button" value="v"/>

Kui soovid, et varade lisamisel liiguks vara klassi pealt tüüp alati õigesti kaasa, pead vara klassid koostama nii, et need kattuksid vara klassi loendiga.

Näide: kui põhivara kaardil „Kasutajad“ sakil asetad kasutaja, siis täitub automaatselt Tüüp veerg vara klassi küljes oleva per. vah tüübiga. Teised klassid on ka valikunimekirjas olemas, juhul kui soovid muuta.



Töötaja kaardil „Varad“ sakil Tüüp valimisel on rippmenüü valiku nimekirjas ainult selle tüübiga varad.





Osad ettevõtted ei täida vara klassil per. vahendi tüüpi ja teevad tüübi valiku alles Töötaja kaardil. On ka ettevõtteid, kes ei soovi mingi klassi varasid Töötajatega siduda ja jätavad seepärast vara klassi kaardil per. vahend tüübi tühjaks. Seepärast on olemas süsteemi seadistus, mille alusel saad otsustada, kas selliseid varasid valikus näidatakse või mitte - „**Töötajakaardi Varade valikus kuvab ka varasid, millel vara klassi kaardil on personali vahendi tüüp tühi > Jah/Ei**“.

Vaikimisi on Jah.

## VARA SEADISTUSED

Töötajakaardi Varade valikus kuvab ka varasid, millel vara klassi kaardil on personali vahendi tüüp tühi

ei  jah

Kui valid **Jah**, siis näitab valiku nimekirjas kõiki varasid:

DEMOBAAS: Töötajakaart TUULI v4 - Google Chrome

login.directo.ee/ocra\_demobaas\_ee/per\_persoon.asp?kood=TUULI&hoiatus=&ccdiv=0&lradio=7&clr1=1


### Töötajakaart

Sule Uus Koopia Jäta Salvesta Meil PRINT Muuda piit Olek: Vaata

Uuring Sündmus

[Vaata muudatuste logi](#)

Kood: TUULI  
 Nimi: Tuuli Sadu  
 Sünnipäev:  
 Sugu: M  
 Grupp: SUPER  
 Objekt: MÜÜK



Töötaja andmed  Toosuhe  Töötasud ja maksud  Haridus  Dokumentid  Seotud isikud  Varad  Oskused  Uuringud (0)  Menetlus  Lis

NR	Tüüp	Vara	VV ID	Nimetus	KLASS	Klassi nimi	Hankija	SN	Maksumus	Lep
1	PV	HAKKUR2		HAKKUR2	125401	Inventar				0
2	Auto									
3		KOOD	KLASS			NIMI				
4		DEMO1001	AUTO			Lennuk				
5	Valid tüübi	DEMO1002	125411			Mööbel				
6		HAKKUR1	125391			HAKKUR1 (per.vah klassil puudub)				
7										

Vaata veel ...

**Näitab kõiki varasid**

## Milleks kasutada dokumenti „Väikevahendi muutus“ ja „Põhivara muutus“?

Kui ettevõtte soovib rakendada põhjalikumalt kasutajate haldust, mis võimaldaks koostada Vara nimekiri aruannet mineviku aja järgi ehk tagasiulatuva seisuga kasutajate/vastutajate kohta, siis tuleks kõik muudatused vormistada eraldi lisadokumentidena „Väikevahendi muutus“ ja „Põhivara muutus“. Kui seadistus Vara seadistused → „Vara kaart on muudetav“ on ei peal, siis sellise valiku puhul saabki muutusi teha ainult lisadokumentide peal.

Vara kaart on muudetav

ei  jah

**JAH** - valiku puhul saab kõiki muutusi teha otse põhivara kaardil, aga ei saa hiljem võtta aruandeid varasema perioodi kohta - kes oli vastutaja jne. Lihtsa kasutajate halduse korral saab põhivara kaardil isikute koode muuta, aga andmete ajalugu ei jää ja aruandeid ei saa vaadata.

**EI** - valiku puhul saab muutusi teha ainult lisadokumentide peal. Muutused salvestuvad ning neist saab koostada mineviku aja järgi aruandeid. EI õiguste korral saab muuta põhivara välju, mis ei ole põhivara kaardil suletud.

## Missugustest aruannetest näeb varade kasutajaid/vastutajaid hetkeseisuga ja tagasiulatuvalt?

Põhilised aruanded, mis võimaldavad pärida infot varade kasutajate ja vastutajate kohta on:

- **Aruanne „VARA NIMEKIRI“** (asub Raamat > Aruanded). Kui kasutajad/vastutajad on lisatud vara kaardil **Kasutajad sakile otse**, mitte läbi muudatuse dokumendi, siis Vara nimekiri aruanne näitab kasutajaid/vastutajaid **hetkeseisuga**. Ehk siis kui Aeg väljale sisestada tagasiulatuv kuupäev ja selle kuupäeva seisuga oli kasutajaks keegi teine, kes hetkel, siis aruanne näitab ikkagi hetke kasutajat/vastutajat. Kui kasutajad/vastutajad on lisatud läbi **muudatuse dokumendi**, siis Vara nimekiri aruanne näitab kasutajaid/vastutajaid **valitud kuupäeva järgi** (võib olla ka tagasiulatuv kp) - täida väli „Aeg“ tagasiulatuva kuupäevaga või jätta tühjaks, siis näitab hetkeseisu.
- **Aruanne „TÖÖTAJATE NIMEKIRI“** (asub Personal > Aruanded). Kui varade lisamine töötajatele toimub läbi Töötaja kaardi Varad saki, siis Töötajate nimekiri aruandes saab pärida andmeid **nii hetkeseisuga kui ka tagasiulatuvalt**.



Kui töötajad nimekiri aruannet võtab isik (nt osakonnajuht), kes **ei tohi näha kõikide ettevõtte töötajate palgaandmeid**, siis tuleb talle määrata Töötajate nimekiri aruandele **Oma õigus** ning lisaks seadistus „**Oma õigusega näeb ka alluvate personalikaarte ja aruandeid**“ panna **Jah** peale ehk anda õigus töötajale juhiks määratud kasutajal näha tema alluvate töötaja kaarte ning andmeid palga ja puudumiste aruandes. Sellisel juhul see isik ei näe teiste isikute palgaandmeid.

login.directo.ee/ocra\_directo\_vija/per\_anu\_personal.asp

On Tootaja Nimi Grupp Osakond Objekt Ladu (Tootaja isavali) (Tootaja isavali) (Tootaja isavali) (Tootaja isavali)

Kuulub personal Jah Resident Suletud Ei Sugu Sünnpäev Ametiühing (Tootaja isavali) (Tootaja isavali)

K aadress K maakond Too aadress Isukood Staaž (Tootaja isavali) (Tootaja isavali)

On Toosuhe Ravikindlust Etapp Vanus Leping Amet Juht Aigus Suletud (Tootaja isavali)

On Tootasu Maks T maksuvaba Kommentaar Lõp \$ Osakond Puhkus Aigus Objekt (Tootaja isavali)

On Haridus Tase Eriala Koolitaja Kommentaar Aigus Nimetus (Tootaja isavali)

On Dokument Valmistaja Suletud Kommentaar Aigus (Tootaja isavali)

On Isikud Nimi Address Kommentaar Aigus (Tootaja isavali)

On Varad Vara Seerianumber Väljastaja Suletud Aeg Kommentaar Aigus (Tootaja isavali)

On Uuringud Objekt Kinnitus Aeg Kommentaar Aigus (Tootaja isavali)

On Oskused Objekt Aeg Kommentaar Aigus (Tootaja isavali)

Vaade Varad Sorteeritud Kood Menetluse dokument Annulli menetluse õigusega Punktid Sisekood Allkirjastaja Trüki ARUANNE

Tootaja	Nimi	Osakond	Grupp	Vara	VV ID	Nimetus	Amet	Objekt	Ladu	Tuli	Lehtsus	
		Varad	Vara				Maksumus	Leping	Väljastaja	Kommentaar	Algus	Lõpp
123	Mari Jänes	Arvuti	SUPER DEMO4				2 000,00				01.01.2024	
ARON	Aron Seemel	Arvuti	SUPER PV1005				100,00				01.02.2024	29.02.2024
		Arvuti	VV1004	WV1004.1	VV1004		0,00		VILJA		23.04.2024	22.04.2024 17.56.00
		Arvuti	VV1007	WV1007.1	VV1007		750,00		VILJA		23.04.2024	22.04.2024 18.21.00
JANE	Jane Haamer	TOOTMINE	OSAKONNAJUHT						MUUK		22.12.2022	
		Arvuti	DEM09			VANA VARA KAUDU	1 000,00				01.03.2024	
		Arvuti	VV1001	WV1001.1	VV1001		100,00				23.04.2024 17.36.00	
		Arvuti	VV1003	WV1003.1	VV1003		333,33				01.04.2024	09.04.2024
		Arvuti	VV1006	WV1006.2	VV1006		100,00				01.05.2024	
		Arvuti	VV1007	WV1007.1	VV1007		750,00				23.04.2024 18.21.00	
		PV	DEM07			DEM07	6 100,00				02.03.2024	31.03.2024
OTT	Ott Aaloe	Arvuti	SUPER								23.04.2024 17.56.00	22.04.2024
		Arvuti	DEM09			VANA VARA KAUDU	1 000,00				01.03.2024	
		Arvuti	VV1003	WV1003.2	VV1003		333,33				15.04.2024	
		Arvuti	VV1005	WV1005.1	VV1005		500,00				01.05.2024	
		Arvuti	VV1006	WV1006.1	VV1006		100,00				23.04.2024 18.20.00	
		PV	DEM07			DEM07	6 100,00				02.04.2024	
TUULI	Tuuli Sadu	TOOTMINE	OSAKONNAJUHT						MUUK		01.01.2023	
		Arvuti	DEM04				2 000,00				01.01.2024	
VILJA	Vilja Tuisk	ADMINISTRASIOON	SUPER						KOR		21.12.2022	
		Arvuti	VV1001	WV1001.2	VV1001		100,00				23.04.2024 17.40.00	
		Arvuti	VV1003	WV1003.1	VV1003		333,33				10.04.2024	
6/19							21 700,00					

### Kuidas koostada inventuuri dokumenti kasutajate lõikes

Inventuuri dokument näitab kasutajatele määratud varasid hetkeseisuga, seepärast on soovitatav inventuuri dokument ära koostada ja kinnitada enne kui järgneva perioodi kasutajate/vastutajate muudatusi tegema hakatakse.

Näide: inventuuri dokument luuakse 9.5.2024 ja filtris on valitud konkreetse kasutaja OTT varad. Kuigi inventuuri dokumendi Aeg on 30.4.2024, siis inventuuri lehele tuuakse peale „Täida dokument“ vajutamist kasutaja/vastutaja koodid hetkeseisuga ehk 9.5.2024 seisuga.

Vara inventuur 100001 Salvestatud Viimati muutis VILJA (09.05.2024 kell 16:39:29)

Üld Menetlus

Number 100001 Aeg 30.04.2024 Alus Kommentaar

DOKUMENDI TÄITJA

Kood Nimi Kasutaja Vastutaja Klass Vara Vali filtrid Täida dokument

Kogus	Loetud	Soetusmaksumus kokku	PV kogus	PV loetud	PV soetusmaksumus	VV kogus	VV loetud	VV soetusmaksumus
6	0	5233.3333	2	0	4300	4	0	933.3333

Masskasutaja

Nr	Kood	Asukoha kood	Asukoht	VV ID	Kogus	Loetud	Kommentaar	Vara kommentaar	Kasutaja	Vastutaja	Osakond	Nimi	Soetusae	Amort %
1	DEM07				1				OTT		DEM07			33.3333
2	DEM09				1				OTT		TOOTMINE	VANA VARA KAUDU	26.04.2024	10
3	VV1003			VV1003.2	1				OTT		VV1003			0
4	VV1004			VV1004.1	1				OTT	ARON	VV1004			0
5	VV1005			VV1005.1	1				OTT	JANE	VV1005			0
6	VV1006			VV1006.1	1				OTT	OTT	VV1006			0

From: <https://wiki.directo.ee/> - Directo Help

Permanent link: [https://wiki.directo.ee/et/vara\\_kasutajate/vastutajate\\_haldamine](https://wiki.directo.ee/et/vara_kasutajate/vastutajate_haldamine)

Last update: 2024/05/27 13:01

