Table of Contents

Aruanne Intrastat 3
Üldine info 3
Muudatused Intrastat aruandes alates aastast 2022 3
Intrastati kasutamine alates aastast 2022 3
Seadistamine 4
CN8 koodide loomine 4
CN8 koodide importimine 5
Tehinguliigid 6
Üldine 7
Tehinguliikide loomine 7
Dokumentide täitmine 8
Aruande kasutamine ja eksport 12
Intrastat aruande kasutamine kuni 2021. aasta lõpuni 13
Eksport 14
Eksport xml failiga 14

Aruanne Intrastat

Üldine info

Intrastat on Euroopa Liidu riikide omavahelise kaubavahetuse andmete kogumise süsteem. Euroopa Liidu kaubavahetuses kasutatakse ekspordi ja impordi asemel mõisteid „kauba saabumine“ ja „kauba lähetamine“. Intrastati andmete alusel tehakse väliskaubandusstatistikat.

Intrastati andmed kõigi eelmisel kuul Euroopa Liidu riikidega tehtud tehingute kohta tuleb statistikaametile esitada iga kuu kohta hiljemalt aruandekuule järgneva kuu 14. kuupäevaks. Andmeid peavad esitama majandusüksused, mille kaubavahetuse käive Euroopa Liidu riikidega ületab aruandeaastaks kehtestatud statistilise läve.

Rohkem infot leiab Statistikaameti kodulehelt

Intrastati andmeid saab statistikaametile esitada elektrooniliselt. Selleks tuleb kasutada eSTAT-i veebikeskkonda, kuhu saab üles laadida Intrastat aruandest 'XML Export' nupust allalaetud xml-faili.

Intrastat aruanne asub: `Ladu> ARUANDED> Intrastat`



Muudatused Intrastat aruandes alates aastast 2022

- ”Lähetamisel” tuleb deklareerida tehingupartneri käibemaksukohustuslase number. Selleks peab alusdokumendil (lähetusel, liikumisel, ladu muutva arvel) oleval kliendikaardil täidetud 'KM Reg nr'. Kui väli on täitmata, siis aruandesse näidatakse QV999999999999.
- Enam ei ole vaja deklareerida transpordiliiki ja tarneklauslit (Lähetusviis ja Lähetustingimus)
- Kaupade väärtus esitatakse eurodes
- Muutunud on tehinguliigid, uus nimekiri on SIIN

Kõigi muudatustega saab tutvuda SIIN

Intrastati kasutamine alates aastast 2022

Seadistamine

Alates 2022. aastast kehtiva intrastat versiooni kasutamiseks tuleb süsteemiseadistustest see sisse lülitada:



Selleks, et mugavalt ja kiirelt dokumente täita, tuleks veenduda, et loodud on vajalikud ja kasutusel olevad CN8 koodid ja tehinguliigid.

CN8 koodide loomine

CN8 koodid asuvad:
`Seadistused > Lao seadistused > CN8 koodid`



CN8 kaardil tuleb täita kood, nimetus ja vajadusel ühik:



Selle tulemusel tekib artiklikaardile rippmenüü:



CN8 koodide importimine

Kui CN8 koode luua massimpordiga, siis tuleks arvestada, et ühiku importimisel tuleb kasutada koode, mille leiab allolevast tabelist:

Kood	Valik rippmenüüs
ZZZ	-
CTM	c/k
NEL	ce/el
NCL	ce/el – NCL
CCT	ct/l
GRM	g
GFJ	gi F/S
GTO	GT
KCC	kg C5H14ClNO
KHO	kg H_2O_2
KPO	kg K_2O
KPH	kg KOH
KMA	kg met.am.
KNI	kg N
KSH	kg NaOH
KNE	kg/net eda
KPP	kg P_2O_5
KSD	kg 90% sdt
KUR	kg U
MWT	1 000 kWh
LTR	l
KLT	1 000 l
LPA	l alc. 100%
MTR	m
MTK	m^2
MTQ	m^3
MQM	1 000 m^3
NPR	pa
PCE	p/st
CEN	100 p/st
TJO	TJ
NAR	NAR

Tehinguliigid

Üldine

ELi-sisesel kaubavahetusel tuleb deklareerida, mis liiki tehinguga tegu on.
Tehinguliikide tabeli leiab Statistikaameti kodulehelt

Tehinguliikide loomine

Tehinguliigid asuvad:
`Seadistused > Lao seadistused > Tehinguliik`



Tehinguliigi kaardil tuleb täita kood ja nimi. Kood peab olema sama, mis Statistikaameti kood. Nime võib kohandada, et kasutajal oleks seda lihtsam ja arusaadavam täita.



Selle tulemusel tekib dokumentidele, kus on tehinguliigi rippmenüü, sisu:



Kui on soov uuendada kogu tehinguliikide tabel vastavaks alates 2022.aastast kehtivale, siis võib kopeerimiseks pöörduda: info@directo.ee

Dokumentide täitmine

Selleks, et intrastati aruannet korrektselt saada peavad aruandesse mõeldud dokumentidel vastavad väljad olema täidetud.

„Saabumine“ aruande puhul peavad olema täidetud järgmised väljad:

1. Artiklikaardil: CN8 kood, Päritolumaa, Kaal
2. Sissetulekul: Saatjariik, Tehinguliik (mõistlik on lisada see info hankija kaardile)

„Lähetamine“ aruande puhul peavad olema täidetud:

1. Artiklikaardil: CN8 kood, Päritolumaa, Kaal
2. Ladu muutval müügiarvel, lähetusel (tellimusel) ja liikumisel: Sihtriik, Tehinguliik (mõistlik on lisada see info kliendi kaardile)

3. Kliendikaardil: KM reg nr

Artiklikaardi täitmine:



Kliendikaardil täidetud andmed asetuvad ”Lähetamine” dokumentidele:



Ja selle kliendi lähetus, kus juba tellimusel oli tehinguliik ja sihtriik täidetud ja need lähetusele edasi liiguvad:



Hankijakaardil täidetud andmed asetuvad ”Saabumine” dokumentidele:



Sissetuleku dokumendi päisesse asetub hankijakaardilt 'Saatjariik' ja 'Tehinguliik' ning ridadele artiklikaardilt 'Päritolu'. Päritolu on võimalik sissetuleku dokumendil muuta, sest Intrastati aruanne kasutab sissetulekul olevat päritolu. 'Päritolu' väli on ka sissetuleku päises ja seda kasutatakse nende ridade puhul, mil 'Päritolu' on täitmata. :



Liikumiste kasutamisel peab 'Lattu' lao kaardile olema lisatud klient ja kindlasti jälgima, et liikumise dokumendi päises oleks klient täidetud. Kui kaup võetakse liikumisega tagasi sellest laost, kuhu oli saadetud, siis näidatakse seda aruandes miinusmärgiga.

Aruande kasutamine ja eksport

Intrastat aruandes on kaks vaadet: ”Saabumine” ja ”Lähetamine”. Kui tuleb deklareerida mõlemat, siis tuleb aruannet deklareeritava perioodi kohta võtta kummagi vaatega. Aruandesse näidatakse ladu muutvad dokumendid, millel on täidetud nii sihtriik kui ka tehinguliik!

Mida jälgida enne aruande eksportimist:

- Kas Sihtriik tulbas on riigid, mis intrastat aruandlusse kuuluvad? Selleks, et välistada riike, tuleks aruande peenhäälestuses kirjeldada, mis riike mitte näidata.





- Kas Päritolu, Kaubakood ja Kaal tulbas on sisu? See tähendab, et mõnel artiklil on need väljad artiklikaardil täitmata. Klikkides rea ees olevale kirje numbrile on võimalik avada detailsem vaade, millistest dokumentidest ja artiklitest see rida koosneb, avada konkreetne dokument või minna otse artiklikaardile ja andmed lisada.



- Linnukesega 'saabumine transpordiga' lisatakse 'Saabumine' aruandes kauba summale ka sissetulekule jagatud transpordikulu.



Juhul kui kliendilt KM reg nr-i ei leita, siis summeeritakse need tehingud koodi QV999999999999 alla.

Aruande ekspordiks tuleb kõigepealt valida periood ja aruanne ning seejärel vajutada nuppu XML Export. Selle tulemusel laetakse fail alla ja see tuleb omakorda üles laadida eSTAT keskkonda. XML fail tuleb üles laadida eSTATi keskkonnas mitte konkreetse aruande alt, vaid päisest **Faili üleslaadimine - XML** kaudu.

Intrastat aruande kasutamine kuni 2021. aasta lõpuni

`LADU> ARUANDED> Intrastat`

„Saabumine“ aruande puhul peavad olema täidetud järgmised väljad:

1. Artiklikaardil: CN8 kood, Päritolumaa, Kaal
2. Sissetulekul: Saatjariik, Tehinguliik, Lähetus tingimus, Lähetus viis (mõistlik on lisada see info hankija kaardile)

„Lähetamine“ aruande puhul peavad olema täidetud:

1. Artiklikaardil: CN8 kood, Päritolumaa, Kaal
2. Müügiarvel ja lähetusel (tellimusel): Sihtriik, Tehinguliik, Lähetus tingimus, Lähetus viis (mõistlik on lisada see info kliendi kaardile)

Eksport

Directost saab Intrastati aruande eksportida **CSV Eksport** nupu abil.

Fail tuleb **alla laadida**, mitte avada. Võib ka avada, kuid kindlasti ei tohiks seda enam üle salvestada, kuna Excel tõlgendab faili sisu valesti ning andmed moonduvad salvestamise käigus.

CSV Eksportimisel jõuab **Tarne-klausel** tulpa **Lähetus tingimuse** kood ning **Transpordi-liik** tulpa **Lähetusviis**. eSTAT eeldab, et kasutusel on 3 sümboli pikkused standard koodid. Kui kasutusel on muud koodid, võib eStati jaoks täita standardile vastava koodi Lähetus tingimuse ja Lähetus viisi kaardil väljal **Intrastat**.

CSV fail tuleb üles laadida eSTATi keskkonda, valides sealt konkreetse aruande, perioodi ning edasi **Laen üles täidetud CSV UTF8 faili**



Eksport xml failiga

XML Eksportimisel jõuab Tarne-klausel tulpa Lähetus tingimuse kood ning Transpordi-liik tulpa Lähetusviis. eSTAT eeldab, et kasutusel on 3 sümboli pikkused standard koodid. Kui kasutusel on muud koodid, võib eStati jaoks täita standardile vastava koodi Lähetus tingimuse ja Lähetus viisi kaardil väljal Intrastat.

Kui vajutada XML nupp siis kui andmed on korrektsed teeb süsteem faili valmis. Kui andmed on ebakorrektsed võib saada järgnevaid vea teateid:
1. Veateates on viide sellele, et asumaa EE -d ei tohiks olla andmete hulgas.

(instat6.5.xsd)

'EE' violates enumeration constraint of 'AT BE BG HR CY CZ DK FI FR DE GR HU IE IT LV LT LU MT NL RO SK SI ES SE PL PT GB QR QV QY'. The element 'MSConsDestCode' with value 'EE' failed to parse

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<INSTAT xsi:noNamespaceSchemaLocation="instat6.5.xsd"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xenc="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#" xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
```

See tähendab seda, et süsteemis on dokumente, kus asumaa on EE aga sellisel dokumendil on lisatud tehingu liik 11 ost -müük. Sellist tehingu liiki Eesti sisestel dokumentidel olla ei tohi.



2. Veateates on viide transpordi liigile

(instat6.5.xsd)

" violates enumeration constraint of '1 2 3 4 5 7 8 9'. The element 'modeOfTransportCode' with value " failed to parse.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<INSTAT xsi:noNamespaceSchemaLocation="instat6.5.xsd"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xenc="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#" xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
<Envelope><envelopeId>AA202006</envelopeId><DateTime><date>2020-07-16</date>
<time>10:28:51</time></DateTime><Party partyRole="sender" partyType="PSI">
```

Selline veateade võib viidata kahele asjaolule:

- Eesti välise partneri sissetulekul või lähetusel puudub lähetus viis.



- Lähetusviisil endale ei ole lisatud intrastati koodi



modeOfTransportCode are the following:

Value	*Description*
1	Transport by sea
2	Transport by rail
3	Transport by road
4	Transport by air
5	Consignments by post
7	Fixed transport installations
8	Transport by inland waterway
9	Own propulsion

2. Veateates on viide transpordi tingimusele

(instat6.5.xsd)

" violates enumeration constraint of 'CFR CIF CPT CIP DAF DAP DAT DDP DDU DEQ DES EXW FAS FCA FOB XXX'. The element 'TODCode' with value '' failed to parse.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<INSTAT xsi:noNamespaceSchemaLocation="instat6.5.xsd"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xenc="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#" xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
```

- Tellimusel või sisetulekul puudu lähetustingimus
- Lähetustingimuse kood ei vasta standardile ja intrastati väli on tühi\\



TODCode has the type "string". The different values of **TODCode** follow the Intrastat code list:

Incoterm code	*Meaning Incoterm ICC/ECE Geneva*	*Place to be indicated, when required*
EXW	ex-works	location of works
FCA	free carrier	agreed place
FAS	free alongside ship	agreed port of loading
FOB	free on board	agreed port of loading
CFR	cost and freight (C&F)	agreed port of destination
CIF	cost, insurance and freight	agreed port of destination
CPT	carriage paid to	agreed place of destination
CIP	carriage and insurance paid to	agreed place of destination
DAF	delivered at frontier	agreed place of delivery at frontier
DES	delivered ex-ship	agreed port of destination
DEQ	delivered ex-quay	after customs clearance, agreed port
DDU	delivered duty unpaid	agreed place of destination in arriving country
DDP	delivered duty paid	agreed place of delivery in arriving country
XXX	delivery terms other than the above	precise statement of terms specified in the contract

From:
https://wiki.directo.ee/ - **Directo Help**

Permanent link:
https://wiki.directo.ee/et/ladu_aru_intrastat

Last update: **2022/03/24 09:18**