

Sisukord

Laotellimuse staatused	3
Väljad laotellimuse staatuse kaardil	3

Laotellimuse staatused

Lähetuste staatuste register asub Seadistused > Lao seadistused > Laotellimuse staatused

Staatuste abil saab defineerida Laotellimuse dokumendi olemist mingis tegevuse etapis. Näiteks kasutatakse laotellimuse staatust, et anda infot, et laotellimus on valmis ja seda võib hakata liigutama. Laotellimuse staatuse kaudu saaj juhtida ka seda, kas see tekitab laonõudlust või mitte. Seotud liikumised saavad muuta laotellimuse staatust.

Lao seadistused > Lähetuse staatused > TOWORK

Uuenda Puhasta väljad Salvesta vaade Seaded Prindi Exceli tabel

AVA Kood Lisa uus Vaata Ridu: 20

KOOD	NIMI
LAOST	Laost tagasi
LATTU	Lattu

Väljad laotellimuse staatuse kaardil

Lao seadistused > Lähetuse staatused > LAOST

Tagasi Uus Koopia Kustuta Salvesta Olek: Vaata Vaata muudatuste logi

Laost tagasi

KOOD LAOST

NIMI Laost tagasi

TÜÜP

VAIKIMISI Ei

TEGEVUSED Jah

SORTEERITUD 20

VÄRV Puu (tume) 966F33

MUUDA SEOTUD TELLIMUSE STAATUS

- **Kood** - staatuse lühikood
- **Nimi** - staatuse nimi

- **Tüüp**
- **Vaikimisi** - valiku **Jah** korral on see staatus vaikimisi valitud tellimuselt loodud lähetusel
- **Tegevused** - valiku **Ei** korral puudub lähetuse dokumendil KINNITA nupp
- **Sorteeritud** - selle väljaga saab defineerida, millises järjekorras staatusi lähetusel rippmenüüs näidatakse
- **Värv** - millise värviga kuvatakse staatust lähetuste registris

From:

<https://wiki.directo.ee/> - **Directo Help**

Permanent link:

https://wiki.directo.ee/et/ltell_staatused?rev=1741868963

Last update: **2025/03/13 14:29**

