

Sisukord

| | |
|---|---|
| Objekti tasemed | 3 |
| 1. Objekti taseme väljad | 3 |
| 2. Seadistused | 4 |
| 2.1. Objekti tase kohustuslik finantskontol | 5 |
| 2.2. Objektid on ühetasemelised | 6 |
| 3. Objektitasemete näited | 6 |
| 3.1. Näide: Osakond | 6 |
| 3.2. Näide: Auto | 6 |

Objekti tasemed

Seadistused → Raamat → Objekti tasemed

Objektide tasemed on vajalikud erinevat tüüpi objektide eristamiseks ja grupeerimiseks. Ühel kandereal võivad olla vastavalt vajadusele kas kõik või ainult osad objekti tasemed täidetud.

Objekti tasemed luua enne objektide loomist. Vajadusel saab ka hiljem lisada objekti tasemeid ning valmis objekte ümber tõsta teistele tasemetele.

Objekti tasemeid kasutatakse kuluüksuste jaotamise jaoks, mis on laiemad, kui objektid ise. See piirab objekti asetamist dokumentide peale, sest ühe taseme objekte mitu asetada ei saa (nt. Osakond - müük, ladu, tootmine jne).

Sama taseme objekte ei saa kõrvuti asetada, samuti ei saa ka päises ja real olla sama taseme objekt.

Peale objektitasemete loomist tuleb tasemed märkida ka objekti kaartidele. Kui objekte on kasutusel väga palju, siis on võimalik massimpordi abil objekti tasemete info objektide peale asetada.

1. Objekti taseme väljad

Raamat > Objekti tasemed > Lisa uus

Tagasi Salvesta Olek: Uus

Lisa uus

| | |
|------|----------------------|
| KOOD | <input type="text"/> |
| NIMI | <input type="text"/> |
| TASE | <input type="text"/> |

| | KOHUSTUSLIK | LOO |
|---------------|--------------------------|--------------------------|
| Arved | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Hankijad | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Hinnamuutused | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Inventuurid | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Kanded | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

- **Kood**- objekti taseme kood
- **Nimi**- objekti taseme nimi
- **Tase**- taseme number
- **KOHUSTUSLIK** - dokumendi liigi kaupa saab märkida, milline objekti tase on dokumendil kohustuslik. Kui dokumendi liigil on märgitud tase kohustuslikuks, siis ei saa dokumenti kinnitada ilma selle taseme objektita.
- **LOO** - ei ole kasutusel

Kood ja tase peavad olema üks ja sama number, kõige kõrgem objekti tase on 0, edasi järgnevad 1,2,3 jne.

Kohustuslikkus dokumendi kaupa

Objekti tasemed saab soovi korral märkida dokumentidele kohustuslikuks. Näiteks, et arvetel peab alati olema märgitud 1. taseme objekt.


2. Seadistused

Objektitasemete asetajas kasutamiseks märkida Süsteemiseadistused → Üldised seadistused → Kas objekti asetaja on maatriks - Jah.

ÜLDISED SEADISTUSED

Kas objekti asetaja on maatriks ei jah

Vajalik, et saaks asetada mitme erineva objektitaseme objekte järjest.

 : Aseta objektid v3 - Google Chrome

login.directo.ee/ocra_directo_.../yld_m_objekt_aseta.asp?unit=put_obje

| Tase | Tüüp | Objekt |
|------|---------|----------------------|
| 1 | OSAKOND | <input type="text"/> |
| 2 | ISIK | <input type="text"/> |
| 3 | AUTO | <input type="text"/> |
| 4 | ASUKOHT | <input type="text"/> |
| 5 | RIIK | <input type="text"/> |



Kui on märgitud **EI**, saab ühele reale asetada läbi asetaja ainult ühe objekti, asetajas on näha objektid ühe rivina.

Objekti asetaja v3 - Google Chrome

login.directo.ee/ocra_directo.../t_list2.asp?unit=put_objekt&kuhu=fin_aru_kasu

Sule Uuenda Puhasta väljad Vali tulbad Salvesta vaade Seaded

Objekti asetaja

AVA Kood > Lisa uus Vaata

| KOOD ^ | NIMI | TÜÜP |
|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <input type="text" value="b"/> | <input type="text" value=""/> | <input type="text" value=""/> |
| 053BXD | 053BXD - Toyota | AUTO |
| 545GBH | 545GBH - Audi | AUTO |
| 636BNW | 636BNW - Volvo | AUTO |
| 763NPG | 763NPG - Skoda | AUTO |
| ADMIN | Administratsioon | OSAKOND |
| ANNEM | Anne Maasikas | ISIK |

Käsitsi saab kirjutada komaga mitu objekti üksteise järel.

2.1. Objekti tase kohustuslik finantskontol

Seadistused → Raamat → Finantskontod Kontokaardil saab märkida milline objektitase peab olema täidetud, muidu ei saa dokumente kinnitada.

| KOHUSTUSLIK | Objekti tasemed |
|--------------------------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> | 1 OSAKOND |
| <input type="checkbox"/> | 2 ALAMOSAKOND |
| <input type="checkbox"/> | 3 ASUKOHT |
| <input type="checkbox"/> | 5 ISIK |
| <input type="checkbox"/> | 6 AUTO |

2.2. Objektid on ühetasemelised

Süsteemi seadistused → Administraatori seadistused → Objektid on ühetasemelised

Kui on aktiivne süsteemiseadistus „Objektid on ühetasemelised“, siis:

- Objektide tasemete loogikat ei kasutata
- Kõiki objekte käsitletakse nii, nagu nad oleksid **ühel ja samal tasemel**

Selle tulemusel Directo reegel „*sama taseme objekte ei saa kõrvuti asetada*“ hakkab kehtima kõigi objektide vahel. Samuti hakkab kõigile kehtima reegel „*päises ja real ei saa olla sama taseme objekt*„. Kuna kõik objektid on süsteemi mõttes üks ja sama tase, siis tähendab see praktikas:

- Objekte ei saa omavahel kõrvuti asetada (komadega)
- Objekt saab olla kas päises või ridadel, aga mitte korruga

3. Objektitasemete näited

3.1. Näide: Osakond

| Tase | Tüüp | Objekt |
|------|---------|----------------------|
| 1 | OSAKOND | <input type="text"/> |
| 2 | ISIK | |
| 3 | AUTO | |
| 4 | ASUKOHT | |
| 5 | RIIK | |

ASETA Uus ASETA

ADMIN - Administratsioon
ARENDUS - Arendusosakond
IT - IT
LOGISTIKA - Logistikaosakond
MÜÜK - Müügiosakond
PERSONAL - Personaliosakond
TOOTMINE - Tootmine

3.2. Näide: Auto

| Tase | Tüüp | Objekt |
|------|---------|----------------------|
| 1 | OSAKOND | <input type="text"/> |
| 2 | ISIK | <input type="text"/> |
| 3 | AUTO | <input type="text"/> |
| 4 | ASUKOHT | <input type="text"/> |
| 5 | RIIK | <input type="text"/> |

053BXD - 053BXD - Toyota
545GBH - 545GBH - Audi
636BNW - 636BNW - Volvo
763NPG - 763NPG - Skoda

From:
<https://wiki.directo.ee/> - Directo Help

Permanent link:
https://wiki.directo.ee/et/obj_tase

Last update: **2026/01/30 13:31**

