

# Sisukord

<b>Teavitused SMSi teel</b> .....	3
<b>Messente SMS liidestus</b> .....	3



# Teavitused SMSi teel

Directos on võimalik sündmuse teavitusi, aga ka näiteks klientide nimekirjast või suvalise dokumendi pealt kliendile lühisõnumeid otse SMSina saata.

## Messente SMS liidestus

1. Liitu SMS teenusepakkujaga <https://messente.com/>
2. Messente lehel tuleb lülitada sisse API ning sinna määrata Whitelisted IP-de alla kolm aadressi:

```
90.190.150.210
90.190.150.212
90.190.150.213
90.190.150.214
90.190.150.82
```

The screenshot displays the Messente API Accounts configuration interface. On the left, a sidebar menu includes 'Company Dashboard', 'Messaging', 'Phonebook', 'History & Statistics', 'Developers', and 'Tools'. Under 'Developers', 'API Setup' is highlighted. The main content area is titled 'API Accounts' and shows the configuration for an 'HTTP API'. A red box highlights the 'API Username' (755d8bd7130d6755d8bcbc98a8) and 'API Password' (631f7308ba3ad631f73e9d285b) fields. Below these, the 'Default sender name' is set to 'Directo'. The 'Auto Replace default behaviour' is set to 'ON - Replace manually defined non-GSM characters'. The 'Whitelisted IP addresses' field contains the list: 90.190.150.210, 90.190.150.212, and 90.190.150.82.

3. Messente API seadistuse lehel tuleb kopeerida API username ja password ning määrata Directosse süsteemiseadistus **SMS-teavituse konfiguratsioon** - siia tuleb määrata saatja number või nimi (kelle alt SMS saabub ning API kasutaja ja parool.  
Näide: Soov on saatjaks määrata **Minufirma**, API kasutaja on **xxxxxxx** ning parool on **yyyyyy**  
Seadistuseks tuleks sellisel juhul määrata **Minufirma,xxxxxxx,yyyyyy**
4. Süsteemiseadistus **SMS-teavituse teenusepakkuja** tuleb määrata **Messente**
5. Saatja number peab olema Messente poolt kinnitatud, see toimub tavaliselt päeva jooksul, enne nende poolset kinnitust SMSi saatmine ei õnnestu.
6. Et kohe saatma hakata, tuleks lisada Messente konto alt oma krediiti, ning võimalusel seadistada automaatne krediidi lisamine, et SMSi saatmise võimlus ei katkeks, täpsemalt loe [Siit](#)
7. Lõpliku seadistuse ja liidese käivitab Directo, selleks tuleb palve esitada [helpdeskile](#)

From:

<https://wiki.directo.ee/> - **Directo Help**

Permanent link:

<https://wiki.directo.ee/et/sms?rev=1679323383>

Last update: **2023/03/20 16:43**

