

Sisukord

Veebilehitsejate seadistused	1
Veebilehitseja üldised seadistused	1
Arvuti Interneti seadistused "Internet Options"	1
Veebilehitseja seadistused väljatrükkide jaoks	6
Internet Explorer	6
Mozilla Firefox	9
Chrome	10
Direct print / Silent print - trükkimine ilma dialoog aknata	10
Edge Download	11
Vana lahenduse tagasi	12
Kuidas hääestada lehitsejat pop-up lubama/keelama	15


Veebilehitsejate seadistused

Veebilehitseja üldised seadistused


Arvuti Interneti seadistused "Internet Options"

Alljärgnevalt on toodud seadistused, mis on Directo kasutamisel olulised üle vaadata. Kui veebilehitseja menüüriba on peidus, siis kasutage klaviatuurilt „Alt“ klahvi, et see nähtavale tuua.


1. Kui su arvutis on Internet Explorer, siis vali Internet Exploreris Tools – Internet Options – General – Browsing history - Settings või ava arvutis Control Panel - Network and Sharing Center - Internet Options – General – Browsing history - Settings



- **Check for newer versions of pages** - Every time I visit the webpage
- **Disk space to use** - Vahemik 50 - 250 MB




2. Tools – Internet Options – Security – Local Intranet – Sites – Advanced – seal peavad alumises suures valges kastis olema aadressid
<https://directo.gate.ee/>
<https://login.directo.ee/>




3. Tools – Internet Options – Security – Local Intranet – Custom Level –


Downloads – Automatic prompting for file downloads (uuemas versioonis lihtsalt File download) – **enable**



4. Tools – Internet Options – Privacy – Pop-up Blocker sektsioonis Settings – seal peavad alumises suures valges kastis olema aadressid
directo.gate.ee/
login.directo.ee/





5. Tools – Internet Options – Advanced – Security - **Do not save encrypted pages**

to disk - MITTE valitud ehk ilma linnukeseta

6. Internet Explorer 10 ja 11 puhul Tools – Compatibility View Settings - Avanevasse aknasse lisada gate.ee ja directo.ee (kui oldi Directo'sse logitud, siis on see juba pakutud seal vaikimisi) ning lõpuks Add nuppu vajutada



7.  Vajalik ainult Kaardimakse ja/või dokumendihalduse korrektseks toimimiseks või kui on kasutusel *Direct print* (ilma trüki dialoogita printimine):
Tools - Internet Options - Security - Local Intranet - Custom Level - Initialize and Script ActiveX controls not marked as safe for scripting - enable



Veebilehitseja seadistused väljatrükkide jaoks


Väljatrükkide väljanägemine võib suuresti sõltuda Teie arvutis installitud veebilehitseja seadistustest. Kui väljatrükk on üldiselt korrektne, aga osa sellest ei mahu ühele lehele, jne, siis esimeseks sammuks on veebilehitseja sätete kontrollimine.

Internet Explorer

Tools – Print – Page Setup



Lehe sätted peavad olema järgmised:



Veenduge, et lehe suurus on A4, äärsed ei tohi olla suuremad kui 5 mm. Header ja Footer sektsioonid on valikuga „Empty“.

Kui Margins on tollides, mitte millimeetrites, siis kontrollige üle arvuti Regiooni seadistused:

[Search Windows – Region & language settings](#)

 Settings HomeFind a setting 

Time & language

 Date & time Region & language Speech

Country or region

Windows and apps might use your country or region to give you local content

Estonia 

Languages

You can type in any language that you add to the list. Windows, apps and websites will appear in the first language in the list that they support.



Add a language



English (United States)


Language pack available



Eesti

Language pack available

Related settings

[Additional date, time & regional settings](#) Clock, Language and Region Control Panel > Clock, Language and Region

Control Panel Home

System and Security

Network and Internet

Hardware and Sound

Programs

User Accounts

Appearance and Personalisation

• Clock, Language and Region

Ease of Access




Date and Time

[Set the time and date](#) | [Change the time zone](#) | [Add clocks](#)


Language

[Add a language](#) | [Change input methods](#)


Region

[Change location](#) | [Change date, time or number formats](#)

Mozilla Firefox



Veenduge, et lehe suurus on A4, äärised ei tohi olla suuremad kui 5 mm. Header ja Footer seksioonid on valikuga „Empty“.



Chrome

Chrome-s saab lehekülje sätteid muuta vahetult enne trükkimist.

Lehe suurus peab kindlasti olema A4, Margins – minimaalne võimalik väärtus (None).




Direct print / Silent print - trükkimine ilma dialoog aknata

Et Chrome/Edge ei küsiks igal trükkimisel kinnitust vaid trükiks vaikimisi printerisse, tuleb veebilehitseja käivitamiseks luua töölauale kiirtee rakenduseni ning määrata sinna parameeter :

--kiosk-printing


1. Start menüü
2. Otsi Chrome/Edge
3. Open file location
4. Avaneb kiirtee rakenduse installi kaustas, see tuleks kopeerida näiteks töölauale
5. Parem klikk just loodud kiirteel ning valik Properties kuhu saab sisestada eelmainitud parameetri.
⚠ jutumärgi ja parameetri vahel on tühik.
6. Lõpuks Ok, kui nüüd loodud kiirteest veebilehitseja käivitada, peaks kõik trükkimised kohe peale Directos print nupu vajutamist jõudma vaikimisi süsteemi printerisse ⚠ See puudutab

väljatrükke, mis avanevad HTMLis, mitte PDF-ina




Edge Download

MS Edge uusimas versioonis on kadunud ekraani alaossa tekkiv allalaadimise paneel



selle asemel tekib see põhiakna päisesse



Viimane on ehk teatud olukordades mugav, kuid Directo kontekstis ülitüütu, sest üldjuhul on allalaadimised dokumendikesksed ning dokument on üldjuhul eraldi aknas, mitte peamenüüs, seega eeldaks ka allalaetut (pdf/manus) näha samas aknas.

Vana lahenduse tagasi

Edge käivitamisele tuleb lisada käsurea parameeter


```
--disable-features=msDownloadsHub
```

Tegevus on edukas, kui Edge käivitades **pole** päises enam näha Downloads ikooni




1. Tuvastame Edge startmenüü otsetee - selleks:

- vasak klikk Windowsi logol vasakul alanurgas,
- kirjutame *edge*
- Paremklikk leitud Microsoft Edge ikoonil ning valime *Open file location*




2. Avanevast aknast klikime parema hiirega Microsoft Edge peal ning valime *Properties*




3. Target kasti tuleb lõppu lisada

```
--disable-features=msDownloadsHub
```

NB! tühik kindlasti vahele




4. Ok vajutamisel võib järgneda teade




See tähendab, et peate olema oma arvuti administraator, et seda liigutust lõpetada. Kui see nii ei ole (Ja OK nupu vajutamine annab mingi veateate või tegevus ei õnnestu), peate pöörduma ettevõtte IT osakonda, et tegevus lõpuni viia.

i Kui Edge oli eelnevat pin-itud menüüribale, siis tuleks muudatuste jõustumiseks


1. Pin-itud Edge eemaldada (parem klikk Edge ikoonil)



2. Lisada uuesti, leides Edge analoogselt tegevuse alguspunktile ning valides *Pin to Taskbar*



i Et vähendada klikkide arvu, tasub näiteks piltide puhul määrata, et neid avataks alati



automaatselt

Kuidas hääestada lehitsejat pop-up lubama/keelama

EDGE
Chrome

From:

<https://wiki.directo.ee/> - **Directo Help**

Permanent link:

https://wiki.directo.ee/et/veebilehitseja_seadistused?rev=1667482563

Last update: **2022/11/03 15:36**