

Sisukord

Objekti tasemed	3
1. Objekti taseme väljad	3
2. Seadistused	4
2.1. Objekti tase kohustuslik finantskontol	5
3. Objektitasemete näited	6
3.1. Näide: Osakond	6
3.2. Näide: Auto	6



This page is not fully translated, yet. Please help completing the translation.

(remove this paragraph once the translation is finished)

Objekti tasemed

Seadistused → Raamat → Objekti tasemed

Objektide tasemed on vajalikud erinevat tüüpi objektide eristamiseks ja grupeerimiseks. Ühel kandereal võivad olla vastavalt vajadusele kas kõik või ainult osad objekti tasemed täidetud.

Objekti tasemed luua enne objektide loomist. Vajadusel saab ka hiljem lisada objekti tasemeid ning valmis objekte ümber tõsta teistele tasemetele.

Objekti tasemeid kasutatakse kuluüksuste jaotamise jaoks, mis on laiemad, kui objektid ise. See piirab objekti asetamist dokumentide peale, sest ühe taseme objekte mitu asetada ei saa (nt. Osakond - müük, ladu, tootmine jne).

Sama taseme objekte ei saa kõrvuti asetada, samuti ei saa ka päises ja real olla sama taseme objekt.

Peale objektitasemete loomist tuleb tasemed märkida ka objekti kaartidele. Kui objekte on kasutusel väga palju, siis on võimalik massimpordi abil objekti tasemete info objektide peale asetada.

1. Objekti taseme väljad

Raamat > Objekti tasemed > Lisa uus

Tagasi Salvesta Olek: Uus

Lisa uus

KOOD

NIMI

TASE

	KOHUSTUSLIK	LOO
Arved	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hankijad	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hinnamuutused	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Inventuurid	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kanded	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- **Kood**- objekti taseme kood
- **Nimi**- objekti taseme nimi
- **Tase**- taseme number
- **KOHUSTUSLIK** - dokumendi liigi kaupa saab märkida, milline objekti tase on dokumendil kohustuslik. Kui dokumendi liigil on märgitud tase kohustuslikuks, siis ei saa dokumenti

kinnitada ilma selle taseme objektita.

- **LOO** - ei ole kasutusel

Kood ja tase peavad olema üks ja sama number, kõige kõrgem objekti tase on 0, edasi järgnevad 1,2,3 jne.

Kohustuslikkus dokumendi kaupa

Objekti tasemed saab soovi korral märkida dokumentidele kohustuslikuks. Näiteks, et arvetel peab alati olema märgitud 1. taseme objekt.

2. Seadistused

Objektitasemete asetajas kasutamiseks märkida Süsteemiseadistused → Üldised seadistused → Kas objekti asetaja on maatriks - Jah.


ÜLDISED SEADISTUSED

Kas objekti asetaja on maatriks ei jah

Vajalik, et saaks asetada mitme erineva objektitaseme objekte järjest.

Tase	Tüüp	Objekt
1	OSAKOND	<input type="text"/>
2	ISIK	<input type="text"/>
3	AUTO	<input type="text"/>
4	ASUKOHT	<input type="text"/>
5	RIIK	<input type="text"/>

ASETA Uus Näita Kõik ASETA

 Kui on märgitud **EI**, saab ühele reale asetada läbi asetaja ainult ühe objekti, asetajas on näha objektid ühe rivina.

Objekti asetaja v3 - Google Chrome

login.directo.ee/ocra_directo.../t_list2.asp?unit=put_objekt&kuhu=fin_aru_kasu

Sule Uuenda Puhasta väljad Vali tulbad Salvesta vaade Seaded

Objekti asetaja

AVA Kood > Lisa uus Vaata

KOOD ^	NIMI	TÜÜP
<input type="text" value="b"/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
053BXD	053BXD - Toyota	AUTO
545GBH	545GBH - Audi	AUTO
636BNW	636BNW - Volvo	AUTO
763NPG	763NPG - Skoda	AUTO
ADMIN	Administratsioon	OSAKOND
ANNEM	Anne Maasikas	ISIK

Käsitsi saab kirjutada komaga mitu objekti üksteise järel.

2.1. Objekti tase kohustuslik finantskontol

Seadistused → Raamat → Finantskontod Kontokaardil saab märkida milline objektitase peab olema täidetud, muidu ei saa dokumente kinnitada.

KOHUSTUSLIK	Objekti tasemed
<input type="checkbox"/>	1 OSAKOND
<input type="checkbox"/>	2 ALAMOSAKOND
<input type="checkbox"/>	3 ASUKOHT
<input type="checkbox"/>	5 ISIK
<input type="checkbox"/>	6 AUTO

3. Objektasemete näited

3.1. Näide: Osakond

Tase	Tüüp	Objekt
1	OSAKOND	<input type="text"/>
2	ISIK	<input type="text"/>
3	AUTO	<input type="text"/>
4	ASUKOHT	<input type="text"/>
5	RIIK	<input type="text"/>

Buttons: ASETA, Uus, ASETA

Dropdown menu for 'Objekt' (row 3):
ADMIN - Administratsioon
ARENDUS - Arendusosakond
IT - IT
LOGISTIKA - Logistikaosakond
MÜÜK - Müügiosakond
PERSONAL - Personaliosakond
TOOTMINE - Tootmine

3.2. Näide: Auto

Tase	Tüüp	Objekt
1	OSAKOND	<input type="text"/>
2	ISIK	<input type="text"/>
3	AUTO	<input type="text"/>
4	ASUKOHT	<input type="text"/>
5	RIIK	<input type="text"/>

Buttons: ASETA, Uus, ASETA

Dropdown menu for 'Objekt' (row 3):
053BXD - 053BXD - Toyota
545GBH - 545GBH - Audi
636BNW - 636BNW - Volvo
763NPG - 763NPG - Skoda

From:
<https://wiki.directo.ee/> - Directo Help

Permanent link:
https://wiki.directo.ee/en/obj_tase?rev=1716972942

Last update: 2024/05/29 11:55

