

# Sisukord

**Arve kasutamine kassaarvena** ..... 3



## Arve kasutamine kassaarvena

Uue kujundusega arvet saad mugavalt kasutada ka kassamüügis. Saad seadistada, millises kohas kasutatakse arve kinnitamist läbi multimakse akna. Kui kasutad vana kujundusega kassaarvet ja ka kohad on seadistatud, siis on uue arve kasutuselevõtt kassaarvena väga lihtne. Täida koha kaardil (Üldised seadistused > Kohad):

- Kinnitamine makseviiside aknas - vajuta lüliti sisse
- Vaikimisi klient - uus arve leiab arvele vaikimisi kliendi kohalt
- Ülekanne - vajuta lüliti sisse, kui peab saama valida ka ülekanne tingimust



Kui kassaarveid ja/või kohti kasutusel ei ole, siis pöördu Directo kasutajatoe või projektijuhi poole, et saada abi seadistamisel.



Selleks, et arvel toimiks kaardimakse, peab kasutajal olema kindlasti **kassaarve 'vaata' õigus**.

Kasutajale, kelle rolliks on kassamüük, tuleks arve dokument seadistada selliselt, et tal oleks nii päises kui ridadel nähtavad vaid need väljad, mis müügi vormistamiseks vajalikud.

Päises piisab enamasti sellest, et saaks vajadusel klienti vahetada (vaikimisi on automaatselt täidetud koha küljest asetuv klient). Ridadele peab saama sisestada artikleid ja koguseid ning nägema hindu. Hind tuleks panna nähtavale kas käibega või käibeta sõltuvalt sellest, kuidas kaubad on markeeritud.

Näide võimalikust vaatest:

| Nr  | Artikkel | Kogus | Sisu | TKKM | % | RSKM |
|-----|----------|-------|------|------|---|------|
| ... | 1        |       |      |      |   |      |
| ... | 2        |       |      |      |   |      |
| ... | 3        |       |      |      |   |      |

### Tegevuste järjekord:

1. Lisa/vaheta klient - saad kliendi tuvastada ka läbi terminali ID-kaarti lugedes (Tuvasta klient: ID-kaardiga)
2. Lisa ridadele tooted kas ribakoodi skänneriga lugedes või manuaalselt, lisa kogused
3. Soovi korral salvesta vahepeal dokumenti

- 4. Vajuta päise mustal ribal nuppu **Kinnita**, et arve arveldada ja kinnitada.
- 5. Vali makseviis - Avanevas multimakse aknas on vaikimisi avatud tasumistingimuseks koha/kliendi vaikimisi tingimus, kuid seda saad soovi korral muuta. Sularaha korra saad sisestada summa, mille klient annab ja näed tagasiantavat raha. Saad kasutada korraga ka mitut tasumistingimust.
- 6. Vajuta **Kinnita makse**
- 7. Vajuta **Kinnita arve**

Tegevused arvel 1-4:

The screenshot shows the 'Arve 102615' interface. At the top, there are navigation buttons: 'Uus', 'Salvesta', 'Kinnita', 'Kopeeri', 'Jata', 'Kustuta', 'Meili', 'Trüki', 'Manused', 'Administreerimine', and 'Loo sündmus'. The 'Kinnita' button is highlighted with a red circle and the number 4. Below the navigation bar, the invoice title 'Arve 102615' is displayed with a 'Salvestatud' status. The 'Loo:' section shows 'Laekumine' and 'Kreeditarve' tabs, and 'Tuvasta klient:' with 'ID-kaardiga'. The 'Tellija' field is set to 'UUS' (highlighted with a red circle and 1) and 'Tellija nimi' is 'uus jaeklient'. The 'Maksja' field is also 'UUS' and 'Maksja nimi' is 'uus jaeklient'. The 'Aeg' is '24.11.2024 14:50', 'Objekt' is 'KADAKA', and 'Ladu' is 'KADAKA'. Below this, there are expandable sections for 'PÕHIANDMED', 'LÄHETUS', 'LISAVÄLJAD', 'MENETLUS', and 'KOKKU'. A summary table shows 'Tasuda' 13.83, 'KM' 2.50, and 'Summa' 11.33. At the bottom, there is a table with columns: 'Nr', 'Artikkel', 'Kogus', 'Sisu', 'TKKM', '%', and 'RSKM'. The first row is highlighted with a red circle and 2, showing '11' articles of 'Paber A4, 500 lehte, valge' with a price of 10.17.

Kinnita tulemusel avanev multimakse aken:

The screenshot shows a modal window titled 'Maksmata summa: 13.83'. It has a close button (X) in the top right. On the left, there are two radio buttons for payment methods: 'SULA' (selected) and 'KAART'. The 'Sularaha antud' field is set to '13.83'. Below it, there is a 'Sularaha tagasi' field. A blue button with a checkmark and the text 'Kinnita makse' is visible. At the bottom of the modal, there is a table with two rows: 'Kokku makstud' with value '0.00' and 'Summa kokku' with value '13.83'. Below the table, there are two buttons: 'Kinnita arve' (with a checkmark) and 'Sule'.

Multimakse aknas kliendi poolt antud sularaha sisestamine:

**Maksmata summa: 13.83**

Sularaha antud: 13.83

Sularaha tagasi: [ ]

**Maksmata summa: 13.83**

Sularaha antud: 15

Sularaha tagasi: 1.17

**Maksmata summa: 0.00**

Sularaha antud: [ ]

Sularaha tagasi: 1.17

**Sularaha antud väljale sisesta kliendi poolt antav summa ja vajuta Enter**

**Sularaha tagasi väljale arvutatakse tagasiantav summa. Seejärel vajuta Enter või kliki Kinnita makse nupul.**

**Kui kogu raha saadud (maksmata summa on 0), siis muutub nupp Kinnita arve aktiivseks.**

### MULTIMAKSE

Multimakse aknas saad tasuda lubatud viisidel ja summat poolitades. Näiteks maksab klient natuke sularahas ja ülejäänud kaardiga.

- Vajuta kõigepealt SULA, sisesta antav summa ja kinnita makse
- Vajuta seejärel KAART (makstavast summast on maha arvatud juba sulas makstud summa).

**Maksmata summa: 0.00**

Sularaha antud: [ ]

**Makstav summa**

[ ]

**Ülekanne**

**KAART**

**SULA**

**Ülekanne**

**✓ Kinnita makse**

|                      |              |    |
|----------------------|--------------|----|
| KAART                | 11.50        | ✕  |
| SULA                 | 3.00         | 🗑️ |
| Sularaha saadud      | 3.00         |    |
| <b>Kokku makstud</b> | <b>14.50</b> |    |

**✓ Kinnita arve** | Loo tellimus | Loo lähetus | Sule

- Kaardimakset võid korrata mitu korda (klient tasub erinevate kaartidega. Sel juhul jääb selle kohta multimakse aknasse mitu kirjet:

**Maksmata summa: 0.00** ✕

SULA

**KAART**

Ülekanne

**Makstav summa**

☑ Kinnita makse

|                      |              |   |
|----------------------|--------------|---|
| KAART                | 11.50        | ✕ |
| KAART                | 3.00         | ✕ |
| <b>Kokku makstud</b> | <b>14.50</b> |   |

☑ Kinnita arve   Loo tellimus   Loo lähetus   Sule

### KAARDIMAKSE EEMALDAMINE ja TAGASTAMINE

Kui krediteerid sama päeva kaardimakse arvet, siis saad kreditarvel multimakse aknas kaardimakse:

- Eemaldada (prügikasti ikoon) - see tähendab tagastad raha kliendile muul moel, nt sularahas

The screenshot shows the payment interface with a card payment entry of -14.50. A red circle with the number '1' highlights the trash icon next to the entry. A red arrow points from this icon to a confirmation dialog box titled 'Eemalda kaardimakse' (Cancel card payment). The dialog asks 'Kas eemaldada kaardimakse, et tagastada raha teise makseviisiga?' (Do you want to cancel the card payment to return the money by another payment method?). The dialog has two buttons: 'Katkesta' (Cancel) and 'Eemalda' (Cancel), with a red circle and the number '2' highlighting the 'Eemalda' button. A tooltip below the trash icon reads 'Eemalda kaardimakse ja tagasta raha teise makseviisiga'.

Peale kaardimakse eemaldamist on vaja summa tagastada teise viisiga:

**Maksmata summa: -14.50** ✕

**SULARA**  
Ülekanne

**Sularaha antud**

**Sularaha tagasi**

**✓ Kinnita makse**

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| <b>Kokku makstud</b> | <b>0.00</b>   |
| <b>Summa kokku</b>   | <b>-14.50</b> |

**✓ Kinnita arve** Sule

- Tagastada (risti ikoon) - see tähendab tagasimakset kaardile

Meili Trüki Manused Administreerimine Loo sündmus EVELIN


**Maksmata summa: 0.00** ✕

SULARA  
Ülekanne

**Ülekantav summa**

**Tasumistingimused**  
10

**✓ Kinnita makse**

|                      |               |   |
|----------------------|---------------|---|
| KAART                | -14.50        |  |
| <b>Kokku makstud</b> | <b>-14.50</b> | <b>Tagasimakse kaardile</b>   |

**✓ Kinnita arve** Sule


**Tagasta raha kaardile**  
Kas soovid tühistada kaardimakse ja tagastada kogu summa kaardile?  
Katkesta **Tagasta**

Peale tagastamist on kaardimakse summa läbi kriipsutatud:

### Maksmata summa: 0.00 ✕

|  |                      |
|--|----------------------|
| SULA   | Ülekantav summa      |
| Ülekanne                                       | <input type="text"/> |
|  | Tasumistingimused    |
|  | 10 <span>▾</span>    |
| <input type="button" value="✓ Kinnita makse"/> |                      |

|                      |       |               |
|----------------------|-------|---------------|
|                      | KAART | -14.50        |
| <b>Kokku makstud</b> |       | <b>-14.50</b> |

 Kui krediteerid varasemat arvet, siis tagasimakset kaardile teha ei saa, vaid pead kaardimakse eemaldama.

From: <https://wiki.directo.ee/> - Directo Help

Permanent link: [https://wiki.directo.ee/et/arve\\_kasutamine\\_kassaarvena](https://wiki.directo.ee/et/arve_kasutamine_kassaarvena)

Last update: 2026/05/19 22:35

