

Sisukord

Directost Directosse transport

Laohaldaja võimalused

Muu

.....

.....

.....

1

2

4

Directost Directosse transport

Directo2Directo transpordimoodul võimaldab automaatselt vahetada dokumente (arved, ostuarved, sissetulekud, liikumised, lähetused, tellimused, ostutellimused jms) kõikide teiste Directo2Directo moodulit omavate ettevõtetega.

Teenusel on ühekordne liitumistasu 350 eurot firma kohta. Teenusel kuumaksu ei ole.

Dokumendid liiguvad sama serveri piires 15 minuti ning erinevate serverite piires kuni poole tunni jooksul.

Lisaks saab vastavalt firmale kirjeldada transpordijärgsed tegevused – näiteks, et loodaks ka uued artiklid või võetaks konkreetset infot teisest firmast, mida muidu transpordiga kaasa ei tule.

Hetkel on arendatud järgmised liikumisviisid:

- Arve → Arve
- Arve → Ostuarve
- Arve → Sissetulek
- Lähetus → Lähetus
- Lähetus → Sissetulek
- Lähetus → Tellimus
- Liikumine → Liikumine
- Liikumine → Ostutellimus
- Liikumine → Sissetulek
- Maha → Arve
- Maha → Maha
- Ostutellimus → Liikumine
- Ostutellimus → Ostutellimus
- Ostutellimus → Tellimus
- Sissetulek → Sissetulek

Liitumisel saab iga firma endale transpordikoodi, mis on vajalik firmadevahelise transpordi kirjeldamiseks. Koodiks on enamasti firma nimi, aga ilma ocr_ algueta. Edasi tuleb kirjeldada, kellele milliseid dokumente saadetakse ning milliseid dokumente väljast vastu võetakse. Transportide kirjeldamine on natuke tavaloomikaga vastuolus – kõik väljaminevad dokumendid kirjeldatakse klientide alt ning sissetulevad hankija alt. Ehk kui sisse tuleb ostutellimus siis paraku peab firmas kliendi ja hankija kood sama olema ning hankija alla kirjeldada, et ostutellimusest tekib tellimus.

Väljuva dokumendi kirjeldamine

Kliendikaardil on lehekülj **Transport**. Transpordi alla kirjeldatakse väljaminevad dokumendid (ka ostutellimus). Täita tuleb vähemalt firma, valida tegevus ning milline artiklikood välja läheb – kas artikli kood, hankija artikkel või ribakood. Lisaks kui tegemist on arvest arveks toiminguga, siis mis järjekorras ja millised lisaväljad välja liiguvad. Lisaväljad kirjeldatakse kujul 1234567 ning kui on vaja, et välja läheks ainult esimene lisaväli, mis läheks kliendi neljandale kohale, siis peaks see rida olema selline 000100. Kui lihtsalt esimesed kuus, aga nihkes, siis 0123456.

Samuti saab lisada filtrid, et millised dokumendid välja liiguvad – ladu, projekt ja objekt toimivad filtrina. Lisaks, kui arvel on lähetusaadressi esimene rida täpselt vastaspoole lao aadress, siis tekib vastaspoolel sisenevale dokumendile kohe õige ladu.

PDF - müügiarve puhul saadetakse PDF teisele poole kaasa.

Manus - kõik dokumendi manused saadetakse teisele poole kaasa.

Siseneva dokumendi kirjeldamine

Hankija kaardil on samuti lehekülj Transport. Siia tuleb kirjeldada allika firma kood ning tegevuse liik – mis dokument milleks muutub, mis seeriasse uus dokument tekib ning vajadusel ka loodud dokumendi kasutaja, objekt või projekt.

Näiteks on Firma1 ja Firma2. Firma1 tahab saata Firma2 arvet, mis muutuks sissetulekuks, kusjuures ühine artiklikood on ribakood. Firma1 kirjeldab oma kliendi alla ära sellise transpordi rea:

Firma: Firma2

Tegevus: arve

Artikkel: ribakood

Firma2 kirjeldab oma hankija alla ära:

Firma: Firma1

Tegevus: arve → sissetulek

Seeria: antud aasta sobilik seeria. Kasutaja, projekt, ladu vastavalt vajadusele.

15 minuti jooksul peab Firma1 kliendikaardil tekkima **Toimib** tulpa **Jah**.

Kui firmal on vajalikud lisaks edasised automaatsed toimingud, siis tuleks ühendust võtta meie Helpdeskiga – need lisatakse juurde.

Laohaldaja võimalused

Directo2Directo transpordi abil on võimalik saata dokument laohaldajale ning saada sealt koguste info tagasi. Selleks tuleb ära kirjeldada lao külge LAOPIDAJA ning laopidaja kliendil täita ära d2d sektsioon sobilike dokumentidega.

1. Lähetus

Et saata lähetust ning saada sealt tagasi koguste info, siis tuleb ära täita Süsteemi seadistused > Staatus, mille puhul lähetus saadetakse haldajale. Sellisel juhul saadetakse lähetus määratud staatuse puhul haldajale - lähetus jääb lukku ning haldaja saab saata parandatud kogused ning pärast seda saab lähetuse ära kinnitada. Nii saab saata d2d dokumendi nii laohaldajale kui ka kliendile.

Mõned laopidajad lisavad oma tarkvara (nt RIS) kasutades dokumendile pakendi ja transpordi artiklid koos kogustega. Sellises olukorras, kus on D2D seadistatud transpordi all *lähetus* → *lähetus* muudetakse kliendi kauba kogused ära ja lisatakse laopidaja artiklid kogustega.

Directo Sisse (directo_...)

☐ Objekt tingimuseks
 ☐ Arvutab hinnad uuesti
 ☐ Seerianumbrit ei tule
☐ Kellaajata
 ☐ Tellimus loob lähetuse
 ☒ Lähetus loob arve
 Tellija leitakse
☐ Sissetulek kinnitub

RN	Firma	Tegevus	Seeria	Kasutaja	Projekt	Ladu
1	ocra_test	lähetus -> lähetus	DOK			
2		->				

Lisaks koguste muutmisele loob seadistus *Lähetus loob arve* ka arved.

Directo Sisse (directo_...)

☐ Objekt tingimuseks
 ☐ Arvutab hinnad uuesti
 ☐ Seerianumbrit ei tule
☐ Kellaajata
 ☐ Tellimus loob lähetuse
 ☒ Lähetus loob arve
 Tellija leitakse
☐ Sissetulek kinnitub

RN	Firma	Tegevus	Seeria	Kasutaja	Projekt	Ladu
1	ocra_test	lähetus -> lähetus	DOK			

Arved saab automaatselt ka kinnitama panna. Selleks on vaja kahte seadistust:

1) Süsteemi seadistus → Lao seadistused

LAO SEADISTUSED

Lähetuse kinnitamine loob ka arve, kui kliendikaardi Lähetus väärtuseks on määratud Lähetus ja Arve

kinnitatud

2) Kliendikaart

Üldinfo ☒ Kontaktid ☐ Klassid ☐ Marsruudid ☐ Tegevused ☐ Muudatused ☐ Muutused ☐ Transport ☐ Uuringud ☐ Nõusolekud

Kood **Klass** **Objekt**

Nimi
 Tänav
 Indeks, linn
 Maa
 Maakond
 Asumaa
 Esindaja Telefon Skype
 Meil
 Kommentaar
 Soodus % Arve tasub Leping
 Kliendikaart
 Viline kood
 Maksehinna

Staat ☐ Valideeritud ☐ Suletud
 Tüüp ☐ Kontrollitud
 Nimi lähetusel
 Lähetustänav
 Lähetusindeks, linn
 Lähetusmaa
 Tegevusala
 Tehinguliik Klassifik.
 Faks
 Hoiatus
 Url
 Sünnipäev Sugu
 Keelatud artikliklassid
 Lubatud valemid
 Kassa-arve kiirvaliku artiklid
 Prioriteet Viitenumber
 Haldur
 @-arvete vastuvõtt

Pank A/a Tas. ting. Läh. ting. Läh. viis Veograafik
 Müüja SUPER Hinnavalem Reg nr Valuuta Keel Viivis 0
 KM maa Siseriiklik Km reg nr Ettemaksu% Limiit Vaba limiit 0.00
☒ Märkikirjad ☐ **Lähetus** **Lähetus ja Arve** KM asumaa Eripakkumised Kampaaniad
 Hoiatab Autom.trükk Sihtriik Koonda pakendid
 Keelab Arve väljatrukk

Kui klient on ☒ **-arvete vastuvõtt Jah** ja arve kinnitamine saadab e-arve välja ja arvel ei tohiks olla

laopidaja poolt lisatud artikleid, peab laopidaja artiklid lisama eraldi artikliklassi.

Lisaks peab transpordi parameetrite alla lisama järgmise parameetri:

TÜÜP - peab alati olema TELEMA_ART_KL_SKIP

KOOD - laopidaja artiklite jaoks loodud artikliklass

TELEMA_ART_KL_SKIP	
TÜÜP	TELEMA_ART_KL_SKIP
KOOD	ARTIKLIKLASS
PARAMEETER 1	
PARAMEETER 2	
PARAMEETER 3	
PARAMEETER 4	
SELGITUS	Artikliklassi ARTIKLIKLASS kuuluvad transpordi artiklid, mis liiguvad D2D kaudu lähetusele ja ei saadeta Telema /Edisoft.

Muu

Arendusena on võimalik lisada dokumendivahetusele ka lisafunktsioone. Näitkeks arvega kaasa saata tema trükikuva jms.

From:

<https://wiki.directo.ee/> - Directo Help

Permanent link:

<https://wiki.directo.ee/et/directo2directo?rev=1611043734>

Last update: **2021/01/19 10:08**