

# Table of Contents

<b>E-arvete saatmine</b> .....	3
<b><i>E-arvete operaatorid</i></b> .....	3
<b><i>Arve koostamine</i></b> .....	3
E-arve saatmise staatused .....	3
„Kinnitamine saadab e-arve“ .....	3
"Elektronilise saatmise ootel" .....	4
„Elektroniliselt saadetud“ .....	4
<b><i>Loe lisaks</i></b> .....	5



# E-arvete saatmine

## E-arvete operaatorid

Directo teeb koostööd järgmiste e-arve operaatoritega, kelle kaudu **saab e-arveid saata**:

- **RIK e-arveldaja** - Directo kliendile **tasuta**
- **Finbite**
- **UnifiedPost**
- **Telema**
- **Finvoice** (Soome e-arvete saatmiseks) - liidese käivitamiseks on vaja Directo ja/või operaatori sekkumist.

Directo kontrollib äriregistri alusel automaatselt (igaõiselt), kas klient on e-arve vastuvõtuvõimeline. Kui liidestuse aktiveerid, siis e-arve saadetakse **automaatselt peale arve kinnitamist**.

Seadistused, mis seda mõjutavad:

- **„Omniva/Finbite/EAK e-arvete automaatne saatmine arve kinnitamisel,,** - valikud: *Ei / Alati kõigile / Vastavalt kliendikaardi kanalile või kui saaja võtab e-arveid vastu*. Kui valik on *Alati kõigile või Vastavalt kliendikaardi kanalile või kui saaja võtab e-arveid vastu*, siis toimub e-arve saatmine automaatselt arve kinnitamisel. (NB! See seadistus lisandus 2025. aasta maikuus - kui kasutad Finbite liidestust juba varasemast, tuleb see eraldi sisse lülitada.)
- **„RIK e-arvete liidestus,,** - valikud: *Ei / Ainult saatmine / Ainult vastuvõtt / Saatmine ja vastuvõtt*. Automaatne saatmine arve kinnitamisel on RIK liidese sisse ehitatud - valik määrab ainult seda, mis suunas liides töötab (saatmine, vastuvõtt või mõlemad).
- **„Unifiedpost liides,,** - valikud: *Jah / Ei*. Automaatne saatmine arve kinnitamisel on liidese sisse ehitatud

## Arve koostamine

Tee arve nagu tavaliselt ja vajuta **Kinnita**. E-arve saadetakse kliendile automaatselt.

## E-arve saatmise staatused

Saatmise staatust näed arve päises

### „Kinnitamine saadab e-arve“

Salvestatud arve päises kuvatakse info ikooni koos selgitusega **„Kinnitamine saadab e-arve (rik-e-arve)“** ehk sulgudes on ka märged, et mis operaatoriga on tegu.

## "Elektronilise saatmise ootel"

Peale arve kinnitamist kuvatakse kohe info ikoonil selgitust, et et **arve on elektronilise saatmise ootel**. Samuti kuvatakse see info külgnpaneeli Ajalugu sektsiooni.

Saatmine toimub taustal automaatselt umbes **10-15 minuti jooksul**.

## „Elektroniliselt saadetud“

Kui arve on elektroniliselt saadetud, kuvatakse arve päisesse ikoon koos saatmise infoga **„Elektroniliselt saadetud“**. Samuti kuvatakse see info külgnpaneeli Ajalugu sektsiooni.

## Mida veel on hea teada:

- Kui kliendil on e-arve vastuvõtu võime, jõuab kinnitatud arve tema infosüsteemi täiesti automaatselt (RIK, Finbite; Finvoice'i puhul on operaatoriks Apix ja liidestamiseks on vaja Directo poolset sekkumist).
- Saatmist saab **viivitada** - Directos on seadistus, mitu tundi pärast arve kinnitamist e-arve operaatorile töötlemiseks edastatakse: Süsteemi seadistused → Transport → RIK/Omniva/Finbite/EAK e-arve saatmise viivitus tundides (0-24). Näiteks 8-tunnise viivituse puhul leiab saatmine aset alati töövälisel ajal, mis võimaldab arvet ka pärast kinnitamist uuesti avada ja vajalikud muudatused sisse viia.
- Saata saad ka nt **1x päevas kõik arved korraga** (Arvete nimekiri aruandest, filter „Edastuskanal“).
- Aktiivse e-arve liidestuse korral saadetakse **ka kassaarved kliendile e-arvetena**. Kliendikaardil Transport sakis saab seadistuse **„Arve saatmise tingimus,“** abil määrata, et nt sularahas või kaardiga tasutud kassaarveid ei saadeta e-arvena. Vajadusel saab valikut otse dokumendil muuta, kui on peale pandud süsteemi seadistus „E-arve saatmine on arvel valitav valik“ = Jah. Kui on aga soov, et vaikimisi oleks e-arve saatmine maha võetud, saab seda kehtestada Süsteemi seadistused > Kassaarve saadetakse vaikimisi e-arvena = Ei.

## Kui ei soovi automaatset e-arve saatmist:

- Seadistus **„E-arve saatmine on arvel valitav,“** = Jah - arvel kuvatakse märged **„e-saatmisesse“** ja kui arve on salvestatud ning ei soovi, et see läheks automaatselt e-arvena saatmisse, saad käsitsi linnukese eemaldada.

- Kliendikaardil Transport sakil „**Kinnitamine saadab automaatselt**„ = Ei - siis tekib arvele nupp „**Saada e-arve**” ja saad käsitsi vajutades arve ära saata.



### Oluline teada

- **E-arvet saab saata ainult ühe korra**
  - Operaatorid ei luba sama numbriga dokumenti mitu korda edastada
  - Saadetud e-arve kajastub saaja infosüsteemis loetud minutite jooksul
  - Kui arvel on viga, tuleb algne arve krediteerida, luua uus parandatud arve ning saata kliendile mõlemad dokumendid (kreeditarve ja uus arve).
  - Kinnitamata dokumenti ei saa e-arvena saata - andmed peavad olema lõplikud
- **E-arve ei ole e-saateleht**
  - Kui on vaja klientidele esitada e-saatelehti või vastu võtta e-tellimusi, peab kasutama EDI operaatori teenuseid (Telema, Edisoft vms). NB! Sama operaator võib edastada ka e-arveid.

### Kas saata e-arvele lisaks ka e-mail?

Üldjuhul ei ole soovitatav saata sama arvet nii e-arvena kui e-mailiga, sest see võib tekitada kliendis segadust.

## Loe lisaks

- [Kogu tööde e-arvetest](#)
- [Kiirjuhend: e-arve saatmine RIKi kaudu](#)

From:  
<https://wiki.directo.ee/> - **Directo Help**

Permanent link:  
[https://wiki.directo.ee/et/e-arvete\\_saatmine](https://wiki.directo.ee/et/e-arvete_saatmine)

Last update: **2026/05/19 21:59**

