

Sisukord

Inventari klassid 1

Inventari klassid

KOOD - Inventari klassi tähis;

NIMI - Inventari klassi nimi, kirjelduse (näit. Maa; Ehitised; Transpordivahendid jne.) **KULUMI KONTA** - Akumuleeritud kulum (bilansi konto). **AMORDI KONTA** - Amortisatsioonikulu (kulukonto, kasumiaruande konto). Kasutatakse koos kontoga väljalt **KULUMI KONTA** amortisatsiooniarvestuse kandes: Deebet **AMORDI KONTA**; Kreedit **KULUMI KONTA** **MAHAKANDMISE KONTA**- Jääkväärtuse kulukonto põhivara maha kandmisel. **VARA KONTA**- Soetusmaksumus (bilansi konto). **AMORDI %**- antud klassi kuuluva inventari tavapärase amortisatsiooni määr aastas. **TAKSONOOMIA**- taksonoomia kood elektroonses aastaaruandes. Vt. RAAMAT > Aastaaruanded **MASTER**- Inventari klassi ülemklass (peab olema ka ise klassina defineeritud). Võimaldab inventari aruannetes teha päringuid terve ülemklassi (master) kohta korraga. Näiteks, saame luua inventari klassi 'Masinad ja seadmed', mille määrame master-klassiks klassidele 'Transpordivahendid', 'Arvutid ja arvutisüsteemid' ja 'Muud masinad ja seadmed'. Kusjuures klassi 'Masinad ja seadmed' enda alla ei kuulu ühtegi põhivara. Ehk, saame aastaaruande tarvis pärida infot iga üksiku klassi kohta kui ka kokku 'Masinad ja seadmed'.

NB! Väljade **KULUMI KONTA**, **AMORDI KONTA**, **MAHAKANDMISE KONTA**, **VARA KONTA**, **AMORDI %** väärtused asetatakse Inventarile klassi valides vastavate Inventari kaardi väljade väärtusteks. Inventari kaardil saab nende väljade väärtusi vajadusel muuta. Kannetes jms kasutatakse väärtusi, mis on Inventari kaardil.

From:

<https://wiki.directo.ee/> - Directo Help

Permanent link:

https://wiki.directo.ee/et/inventari_klassid?rev=1440411950

Last update: 2015/08/24 13:25