

Table of Contents

VÄIKEVAHENDI MUUTUS	3
1. Dokumendi nupud	4
1.1. Päise nupud	4
1.2. Ridade nupud	4
2. Dokumendi väljad	5
2.1. Päise väljad	5
2.2. Ridade väljad	5
2.2.1. Informatiivsed mittemuudetavad väljad	5
2.2.2. Muudetavad väljad - kõigil kasutatajal	5
2.2.3. Muudetavad väljad - väikevahendi kinnita õigusega	5
3. Peenhäälestus	6
4. Toimimine	7
5. Näited	8
5.1. Muudeti kasutajat ja osakonda	8
6. Korduvad küsimused	9
6.1. Kuidas saan korruga kõik VVID asetada	9

VÄIKEVAHENDI MUUTUS



Dokumenti ei saa kinnitusest avada !



Korraga ei tohi kasutada Vara kaarti ja Väikevahendi muutuse dokumenti, andmed ei liigu õieti ja Directo ei paranda valesst kasutamisest tingitud vigasid.

Dokument väikevahendite väljadel oleva info muutmiseks.

- Väikevahendi kaardi peal olevate andmete (objektide, projekti, osakonna, kasutaja, vastutaja, kliendi jne) muutmiseks luuakse dokument **Väikevahendi muutus** →
- **Väikevahendi muutus** dokumendile kantakse soovitud inventar(-id).
- **Päises** - TÄIDA - saab valida kasutaja, vastutaja, osakond, objektid, projektid, klient, asukoht (asukoha ID), asukoha väljad (ruum, hoone nr., tänav, linn).
- **Peenhäälestuse all** - saab valida aadressi rohkem välju kui ainult Asukoht (s.t. aadressiID)
- **Omadused**, mida soovitakse muuta tuleb märkida vastava tulba peal **Muuda välju** linnukese abil aktiivseks.
- **Muuta** - saab ainult neid välju, mis märgitakse aktiivseks.
- **Väikevahendi muutust** on võimalik algatada ka **väikevahendi kaardi ja vara inventuuri registrist** nupuga **Muuda VV**.
- **Ridade välju** saab juurde tuua, ära võtta ja järjekorda muuta.
- **Vaikimisi on ridade tulbad lukus**, vajutad tulba peale - ja siis saab **lukust lahti** teha - tulba kõrval on mutrivõtmeke.
- Kõikidest väljadest mida saab vahetada, saab mutrivõtme alt lisada "eelmine ehk praegu kehtiv" välju juurde.
- Väikevahendi muutus **menetletakse**, kui nii on ette nähtud.
- Väikevahendi muutus **kinnitatakse**. Moodustub kanne INV_MUUTUS (kande näited allpool)
- Kirjutatakse uued andmed ridade ja kasutajate tabelitesse (senised kasutajad ja vastutajad lõpetatakse). Muudetakse andmed seotud registrites (näiteks personali kaardil sakil Varad) jne.

Register asub Raamat → Dokumendid → Väikevahendid muutus.

Muudetakse Väikevahendi kaardi välju **Kasutaja, Vastutaja, Osakond, Asukoht, Objekt, Projekt, Klient, Klass, Arvestuse lõpp**. Võimaldab jälgida vara liikumise kulgu ning kasutada infot ajatundlikult.

Uus Salvesta Kinnita Kopeeri Jäta Kustuta Manused Meili Trüki

Vara muutus – väikevahend DOK Uus

Üld Menetlus

Number Aeg Kommentaar
DOK 18.03.2022 11:22:32

DOKUMENDI TÄITJA


Ühtegi välja pole valitud Vali filtrid

Kopeeri valitud Kustuta valitud Massasetaja

Nr	Kood	VV ID	Nimi	Kasutaja	E kasutaja	Vastutaja	E vastutaja	Osakond	E osakond	Asukoht	E asukoht	Klient	E klient	Klass
1	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi
2														



1. Dokumendi nupud


1.1. Päise nupud






- **Uus** - avab uue täitmata dokumendi.
- **Salvesta** - salvestab dokumendi.
- **Kinnita** - kinnitab dokumendi.
- **Kopeeri** - teeb dokumendist koopia. Dokumendil on kõik kopeeritaval dokumendil olevad väikevahendid ning aktiivsed Muuda väljad. Korraga saab olla avatud ainult üks salvestamata mustand. Kui uus dokument salvestada, saab teha järgmise koopia.
- **Jäta** - nupp on aktiivne, kui kanne on mustand olekus ehk kandel on tehtud salvestamata muudatusi. Pärast Jäta nupu vajutamist salvestamata muudatused eemaldatakse ja kanne muutub salvestatud olekusse.
- **Kustuta** - kustutab kande. Küsib eelnevalt, kas olete kindel, et soovite kustutada.
- **Manused** - võimaldab kandega siduda faile.
- **Meili** - võimaldab saata dokumenti meili teel.
- **Trüki** - trükib dokumendi.

1.2. Ridade nupud

-  - saab välja tuua erinevaid vara välju, mida täites saab korraga asetada antud tingimustele vastavad väikevahendid.
-  - käivitab asetamise eelvalitud tingimuste alusel esimeselt tühjalt realt. Nupu käivitamise tingimuseks on, et oleks vähemalt üks asetamise filter täidetud.



- **Kopeeri valitud** - kopeerib valitud read kopipuhvrise. Ridade valimiseks tuleb vajutada rea numbril. Nupp ei ole aktiivne, kui ühtegi rida valitud ei ole. Kopeeritud read saab kleepida rea kontekstimenüü alt (avaneb rea numbri peal parema hiirekliki tegemisel) „kleebi read“ valikuga.
- **Kustuta valitud** - kustutab valitud read. Ridade valimiseks tuleb vajutada rea numbril. Nupp ei ole aktiivne, kui ühtegi rida valitud ei ole.
- **Massasetaja** - võimaldab tabeli (enamasti excel) alusel read täita/asetada. Massasetaja nupu all olevas ABI-s on kirjas, millises järjekorras peavad tulbad olema.

-  - ridade kõrguse mõjutamiseks.
-  - tabeli või valitud ridade eksportimiseks.
-  - võimalik valida, milliseid tulpasid ridadel näidata ja milliseid mitte.

2. Dokumendi väljad

2.1. Päise väljad

- **Number** - dokumendi number
- **Aeg** - dokumendi mõju ja moodustuva kande aeg
- **Kommentaar** - tekstiväli, asetub finantskandele
- **DOKUMENDI TÄITJA** - Dokumendi täitja väljad on vabalt valitavad, dokumentitüübi ja kasutajapõhised. Salvestada saab erinevaid väljade kombinatsioone ning neid välja tuua. Dokumendi asetaja võimaldab korraga asetada palju väikevahendeid nt. osakond LADU kõik

väikevahendid või kasutaja MALLE kõik väikevahendid.  Asetatakse ainult täpne vaste !

2.2. Ridade väljad

Väljad on vaikimisi pandud. Ise saab väljade kogust ning asetust muuta - välju ära võtta, juurde panna ja järjekorda muuta.

2.2.1. Informatiivsed mittemuudetavad väljad

- **Kood**- Valik vara tabelist. Asetub väikevahendi kood.
- **VV ID** - Väikevahendi ID. Valik vara tabelist. Asetub kood. Kui kogus on 1, asetub VV ID automaatselt. Kui kogus on suurem kui 1, tuleb VV ID lahtrisse valida sobiv väikevahend.
- **Nimi**- Väikevahendi nimi (toodud nähtavale Peenhäälestus - Vali vara lisainfo väljad).
- **E Kasutaja** - Kasutaja kood enne muutmist
- **E Vastutaja** - Vastutaja kood enne muutmist
- **E Osakond** - Osakonna kood enne muutmist
- **E Asukoht** - aadressi ID enne muutmist
- **E Klient**- kliendi kood enne muutmist
- **E Klass** - Väikevahendi klass enne muutmist
- **E Objekt** - Objekt(id) enne muutmist
- **E Projekt** - Projekt - enne muutmist
- **E Arvestuse lõppkuupäev** - Arvestuse lõppkuupäev enne muutmist

2.2.2. Muudetavad väljad - kõigil kasutatajatel

- **Kasutaja** - valik kasutajate nimekirjast, asetub kood
- **Vastutaja** - valik kasutajate nimekirjast, asetub kood
- **Osakond** - valik osakonna nimekirjast, asetub kood
- **Asukoht** - aadressi ID
- **Klient**- valik klientide nimekirjast, asetub kood.

2.2.3. Muudetavad väljad - väikevahendi kinnita õigusega

Seadistused → Üldine → Kasutajagrupid. Kasutajagrupp SUPER moodul - inventar_vv kinnita

õiguse seadistamine:

Kasutajagrupi õiguste muutmine "Superkasutaja" Salvesta Vaata muudatuste logi

Dokumendid Aruanded Seadistus Muu

Kustuta rida

<input type="checkbox"/>	NR	Moodul	Nimi	Kuidas	Lehitse	Tulbad	Vaata	Lisa	Otse	Muuda	Kustuta	Kinnita	Manused	Kaustad	Trüki	Punktid
<input type="checkbox"/>	69	inventar_vv	Väikevahendid	Kõik	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Jah	

Kinnita õiguse lisamine, lubab muuta Väikevahendi muutus dokumendil järgnevaid välju:

- **Klass** - vara klassi kood, asetub väikevahendi klass ning klassi pealt kõik klassi kontod
- **Objekt** - objekt või objektid
- **Projekt** - projekt
- **Arvestuse lõppkuupäev** - arvestuse lõpu kuupäev.

Mutrivõtmele vajutades avaneb võimalus lisada Muuda välju:

Väikevahendi muutus DOK Uus

Üld Menetlus

Number DOK Aeg 25.03.2022 16:08:50 Kommentaar

DOKUMENDI TÄITJA

Artikkel Arvestuse lõpp Või filtrid Täida dokument

Kopeeri valitud Kustuta valitud Massasetaja

<input type="checkbox"/>	Nr	Kood	Nimi	Klass	Kogus	VV ID	Objekt	Projekt	Lõppaeg	Kasutaja	E kasutaja	Vastutaja	E vastutaja	Osakond	E osakond	Asukoht	E asukoht	Klient	E klient	E objekt	E klass	E projekt	
	1	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	<input checked="" type="checkbox"/>															
	2																						
	3																						
	4																						
	5																						
	6																						
	7																						
	8																						
	9																						
	10																						
	11																						
	12																						
	13																						
	14																						

Asetus

- Kõlmata vasakule
- Kõlmata paremale
- Vabasta

Filter:

- Tekstlootsing
- Vaikukast
- Kiirlink
- Muuda välju (dokumendipõhine)

3. Peenhäälestus

Päise paremal servas  nupule vajutamine avab peenhäälestuse seadistused.

Häälestus

✕

Isiklik Süsteemi

[Vali asukoha lisainfo väljad](#)

[Vali vara lisainfo väljad](#)

Taasta Salvesta

- **Vali asukoha lisainfo väljad** - võimaldab dokumendi ridade tulpadele lisada aadressi infovälju.
- **Vali vara lisainfo väljad** - võimaldab dokumendi ridade tulpadele lisada vara infovälju.

4. Toimimine

1. Dokument **algatatakse** registrist, väikevahendi kaardilt või inventuuri dokumendilt:

- Registrist luues tekib tühi dokument;
- Väikevahendi kaardilt luues on muudetava väikevahendi väli täidetud väikevahendi koodiga;
- Inventuuri dokumendilt luues saab ühe või mitme väikevahendi andmeid muuta (nt. asukoht, vastutaja jne);
- Dokumendile saab asetada ainult maha kandmata (>0 aktiivset rida) väikevahendi;

2. Dokument on menetletav

3. **Kinnitamisel:**

- Dokumendil peab olema vähemalt üks muudetav omadus;
- Dokumendi aeg peab olem hilisem kui registreerimise-, antud väikevahendi viimase muutmise aeg;

4. **Kinnitamise tulemusena:**


- Luuakse tabelisse uued kehtivad omadused (terve komplekt, k.a. need mida ei muudetud). Eelmised jäävad tabelisse alles, kuid märgitakse suletuks.
- Moodustub kanne, kande tüüp= INV_MUUTUS.

5. Muutmist saab kinnitusest avada, kui puuduvad antud väikevahendi hilisemad tehingud (muutmine, inventuur, mahakandmine jne)


5. Näited

5.1. Muudeti kasutajat ja osakonda

- Kui Väikevahendil on kogus suurem kui 1, tuleb VVID käsitsi valida



- Peale VVID valimist aktiveerime väljad mida tahame muuta



- Täidame väljad ja kinnitame dokumendi



- Kinnitatud dokumendile jäävad väljade tulbad mida muudeti

Väikevahendi muutus 100177 Kinnitatud

Üld Menetlus

Number: 100177 Aeg: 01.04.2022 Kommentaar: Kasutajatele välja antud

DOKUMENDI TÄITJA

Ühtegi välja pole valitud Vali filtrid

Kopeeri valitud Kustuta valitud Massasetaja

Nr	Kood	VV ID	Kasutaja	E kasutaja	Osakond	E osakond
1	VV01	VV01.1	OTT		ADMIN	
2	VV01	VV01.2	KAIE		MYK	
3	VV01	VV01.3	MALLE		LADU	

6. Korduvad küsimused

6.1. Kuidas saan korraga kõik VVID asetada

Kui ühe väikevahendi kaardi peal väikevahendite kogus suurem kui 1 ja on vaja kõik väikevahendid korraga asetada:

- vali DOKUMENTIDE TÄITJA filtrite hulgast KOOD valitavate väljade hulka.
- aseta KOOD lahtrisse väikevahendi kood
- vajuta **Täida dokument**.

Nii asetuvad dokumentidele kõik VVID, mis dokumenti hetkel ei ole maha kantud.

Väikevahendi muutus 100258 Salvestatud

Üld Menetlus

Number: 100258 Aeg: 17.06.2022 Kommentaar:

DOKUMENDI TÄITJA

Kood Objekt Projekt Kasutaja Vastutaja Vali filtrid Täida dokument

Väikevahendi muutus DOK Uus

Üld Menetlus

Number: DOK Aeg: 01.05.2022 Kommentaar:

DOKUMENDI TÄITJA

VV2301 Objekt Projekt Kasutaja Vastutaja Vali filtrid Täida dokument

Kopeeri valitud Kustuta valitud Massasetaja

Nr	Kood	Nimi	VV ID	Kasutaja	E kasutaja	Objekt	E objekt	Osakond	E osakond	Vastutaja	E vastutaja
1											
2											

From:

<https://wiki.directo.ee/> - **Directo Help**

Permanent link:

https://wiki.directo.ee/et/inventory_asset_change?rev=1672652076

Last update: **2023/01/02 11:34**

