

Sisukord

Laod	3
Väljad lao kaardil	5

Laod

Seadistused > Lao seadistused > Laod

Ladu defineerib füüsilise või virtuaalse lao, kus peetakse kaupade arvestust. Direcos on erinevate ladude arv piiramatut. Laos saab arvestust pidada nii ettevõttele kuuluva kauba kui ka vastutavale hoiule antud kauba üle.

Lao seadistused > Laod > POLVA

[Tagasi](#) [Uus](#) [Koopia](#) [Kustuta](#) [Salvesta](#) [Olek: Vaata](#) [Vaata muudatuste logi](#)

Põlva ladu

KOOD	<input type="text" value="POLVA"/>
NIMI	<input type="text" value="Põlva ladu"/>
ADDRESS	<input type="text" value="Kaarli tee 5"/>
ADDRESS 2	<input type="text" value="Põlva"/>
ADDRESS 3	<input type="text"/>
KONTAKT	<input type="text"/>
TELEFON	<input type="text"/>
MEIL	<input type="text"/>
FAKS	<input type="text"/>
KONTO	<input type="text" value="»"/>
TÜÜP	<input type="text"/>
OSTUKONTO	<input type="text" value="»"/>
MÜÜGIKONTO	<input type="text" value="»"/>
KULUKONTO	<input type="text" value="»"/>
HINNAVALEM	<input type="text" value="»"/>
LÄH DEEBET	<input type="text" value="»"/>
LÄH KREEDIT	<input type="text" value="»"/>
LIIKUMISE KLIENT	<input type="text" value="»"/>
LUBATUD KLIENDID	<input type="text" value="»"/>
LÄHETUSVIIS	<input type="text" value="»"/>
MASTER	<input type="text" value="»"/>
OBJEKT	<input type="text" value="»"/>
REALISATSIOON	<input type="text" value="v"/>
VÄRV ARUANNETES	<input type="text" value="FFFFFF"/>
LAOPIDAJA	<input type="text" value="»"/>
TRANSPORDI LADU	<input type="text" value="»"/>
SULETUD	<input type="text" value="v"/>
VIIMANE INVENTUUR	<input type="text" value="27.11.2021 21:11:27"/>
KALIBREERIMISTABEL	<input type="text" value="»"/>

Lisaväljad

[Tüüp](#)

Väljad lao kaardil

Kood

Lao kood, mis tuleks välja mõelda. Kasutada võib lühendit nimest või numbreid. Kuna paljudes aruannetes on näha pigem klassi kood, siis lühend on informatiivsem ja ka meeldejäävam. Koodis ei ole soovitatav kasutada täpitähti.

Konto

See on vara konto ja seda kasutatakse juhul kui artikliklassil 'Vara konto' on täitmata. Kauba sissetulekuga lattu võtmisel liigub kaup määratud kontole, kauba müümisel väheneb vara konto saldo (müügiarve, lähetus). Kontot kasutatakse ka tootmistellimuse kandel, kus konto saldo kas suureneb või väheneb vastavalt tootmise dokumendi sisule.

Kui ka lao kaardil mitte täita, siis rakendatakse süsteemiseadistuse kontosid:

LAO SEADISTUSED

Lähetuse, mahakandmise kredit >> ?

Lao sissetuleku deebet >> ?

Ostukonto ja Müügikonto

Müügikonto asetub liikumise dokumendile 'Laost' väljale asetatud lao küljest ja Ostukonto asetub liikumise dokumendile 'Lattu' väljale asetatud lao küljest.

Number Laost Lattu

Aeg Objektist Objekti

Klient **Kontolt** **Kontole**

Laotellimus Projektist

Hinnavalem Kontaktisik Tähtaeg

Hinnamuutus Läh. ting. Lähetusviis

Tell. nr. Konto Sihtriik

Tekst Tehinguliik Tüüp Staatus

[Tootmistellimus](#)

Liikumise kinnitamisel tekib kandeale selle tulemusel kaks lisarida, mille käive on liikumise netohind (müügihind) miinus omahind (kulu):

Nr	Konto	Objektid	Projekt	Sisu	Deebet	Kreedid	KM kood	Aeg	
>	Otsi	>	Otsi	>	Otsi	>	Otsi	>	Otsi
1	10710	KADAKA		Ladu KADAKA	2.00				
2	10710	POLVA		Ladu POLVA		2.00			
3	40419	POLVA		Polva lao müügikonto		2.50			
4	50641	KADAKA		Kadaka lao ostukonto	2.50				

Kulukonto

Kulukonto asetub laokaardilt mahakandmise dokumendi päisesse. Kui see on täitmata, siis eelistatakse süsteemiseadistust 'Mahakandmise vaikumisi konto'.

Läh deebet ja Läh kredid



Neid välju kasutab lähetuse kinnitaja ja tekitab lähetuse kandesse lisaread juhul, kui mõlemad väljad on täidetud. Nii on võimalik lähetuse kaubakulu panna teisele kontole, nt vahekontole. Sellisel juhul peaks Läh kredidile vastama süsteemiseadistuste kaubakulu konto, et see lähetuse kaubakulu tasakaalustaks (Artikliklassi kulukontosid ei peaks kasutama.)

Nr	Konto	Objektid	Projekt	Sisu	Deebet	Kreedit	KM kood	Aeg
	> Otsi	> Otsi	> Otsi	> Otsi	> Otsi	> Otsi	> Otsi	> Otsi
1	10710	KADAKA	12	Ladu		1.00		
2	50511	KADAKA	12	Kaubad, materjal, teenused	1.00			
3	50511	KADAKA	12	Kaubad, materjal, teenused		1.00		
4	99997	KADAKA	12	Lähetuse vahekonto	1.00			
5								

Laole saab kirjeldada ka riulid, kui on sisse lülitatud süsteemiseaditused:

Riul on kohustuslik sisse ja/või

Riul on kohustuslik välja

RIIUL	KALIBREERIMISTABEL	VIIMANE INVENTUUR
<input type="text"/>	<input type="text"/> »	<input type="text"/> 
<input type="text"/>	<input type="text"/> »	<input type="text"/> 

From:

<https://wiki.directo.ee/> - Directo Help

Permanent link:

<https://wiki.directo.ee/et/laod?rev=1638111366>

Last update: **2021/11/28 16:56**

