

Sisukord

Laotellimuse staatused	3
Väljad laotellimuse staatuse kaardil	3

Laotellimuse staatused

Laotellimuse staatuste register asub Seadistused > Lao seadistused > Laotellimuse staatused

Staatuste abil saab määratleda, millises tegevusetapis laotellimus parasjagu asub. Näiteks kasutatakse staatust selleks, et anda märku, kui tellimus on valmis ja seda võib hakata täitma või liigutama. Staatuse kaudu saab samuti määrata, kas laotellimus tekitab laonõudlust või mitte. Laotellimuse staatust võivad muuta ka sellega seotud laoliikumised.

Lao seadistused > Laotellimuse staatused

Uuenda Puhasta väljad Salvesta vaade Seaded Prindi Exceli tabel

AVA Kood > Lisa uus Vaata

Ridu: 20 << < 1 >

KOOD ^	NIMI
CLOSE	Suletud
UUS	Uus
WORK	Töös

LINK TEGEVUS Nimekiri ilmub kohe

KOOD Avab dokumendi

Ridu: 20 > << < 1 >

Väljad laotellimuse staatuse kaardil

Lao seadistused > Laotellimuse staatused > WORK

Tagasi Uus Koopia Kustuta Salvesta Olek: Vaata Vaata muudatuste logi

Töös

KOOD: WORK

NIMI: Töös

TÜÜP:

MÕJUTAB LAOVABA:

VAIKIMISI:

TEGEVUSED:

SORTEERITUD: 20

VÄRV:

- **Kood** - staatuse lühikood
- **Nimi** - staatuse nimi

- **Mõjutab laovaba** - valiku **Ei** korral ei tekita laotellimus laonõudlust
- **Tüüp** - tüübi valikuga saad juhtida staatuse muutumist. Kui valitud on **Osaliselt liikunud**, siis sellisel juhul saab laotellimus selle staatus, kui laotellimuselt tehakse osaline liikumine.
Täielikult liikunud valikuga staatus pannakse laotellimusele juhul kui kõik on liikunud.
- **Vaikimisi** - valiku **Jah** korral on see staatus vaikimisi uuel laotellimusel
- **Tegevused** - valiku **Ei** korral puudub lähetuse dokumendil KINNITA nupp
- **Sorteeritud** - selle väljaga saab defineerida, millises järjekorras staatusi lähetusel rippmenüüs näidatakse
- **Värv** - millise värviga kuvatakse staatust lähetuste registris

From:

<https://wiki.directo.ee/> - **Directo Help**

Permanent link:

https://wiki.directo.ee/et/ltell_staatused

Last update: **2025/10/18 01:09**

