

# Sisukord

<b>Laotellimuse staatused</b> .....	3
Väljad laotellimuse staatuse kaardil .....	3



# Laotellimuse staatused

Lähetuste staatuste register asub Seadistused > Lao seadistused > Laotellimuse staatused

Staatuste abil saab defineerida Laotellimuse dokumendi olemist mingis tegevuse etapis. Näiteks kasutatakse laotellimuse staatust, et anda infot, et laotellimus on valmis ja seda võib hakata liigutama. Laotellimuse staatuse kaudu saaj juhtida ka seda, kas see tekitab laonõudlust või mitte. Seotud liikumised saavad muuta laotellimuse staatust.

Lao seadistused > Laotellimuse staatused > CLOSE

Sule Uuenda Puhasta väljad Salvesta vaade Seaded Prindi Exceli tabel

AVA Kood > Lisa uus Vaata

Ridu: 20 << < 1 >

KOOD ^	NIMI
CLOSE	Suletud
UUS	Uus
WORK	Töös

LINK TEGEVUS Nimekirj ilmub kohe  
 KOOD Avab dokumendi Ridu: 20 > << < 1 >

## Väljad laotellimuse staatuse kaardil

Tagasi Uus Koopia Kustuta Salvesta Olek: Vaata

### Osaliselt liikunud

KOOD: OSA

NIMI: Osaliselt liikunud

TÜÜP: Osaliselt liikunud

MÕJUTAB LAOVABA: Jah

VAIKIMISI: Ei

TEGEVUSED: Jah

SORTEERITUD: 3

VÄRV: (ise valitud) BFCC0A

- **Kood** - staatuse lühikood
- **Nimi** - staatuse nimi

- **Mõjutab laovaba** - valiku **Ei** korral ei tekita laotellimus laonõudlust
- **Tüüp** - tüübi valikuga saad juhtida staatuse muutumist. Kui valitud on **Osaliselt liikunud**, siis sellisel juhul saab laotellimus selle staatus, kui laotellimuselt tehakse osaline liikumine.  
**Täielikult liikunud** valikuga staatus pannakse laotellimusele juhul kui kõik on liikunud.
- **Vaikimisi** - valiku **Jah** korral on see staatus vaikimisi uuel laotellimusel
- **Tegevused** - valiku **Ei** korral puudub lähetuse dokumendil KINNITA nupp
- **Sorteeritud** - selle väljaga saab defineerida, millises järjekorras staatusi lähetusel rippmenüüs näidatakse
- **Värv** - millise värviga kuvatakse staatust lähetuste registris

From:

<https://wiki.directo.ee/> - **Directo Help**

Permanent link:

[https://wiki.directo.ee/et/ltell\\_staatused?rev=1741869423](https://wiki.directo.ee/et/ltell_staatused?rev=1741869423)

Last update: **2025/03/13 14:37**

