

Sisukord

Laotellimuse staatused	3
Väljad laotellimuse staatuse kaardil	3

Laotellimuse staatused

Laotellimuse staatuste register asub Seadistused > Lao seadistused > Laotellimuse staatused

Staatuste abil saab defineerida Laotellimuse dokumendi olemist mingis tegevuse etapis. Näiteks kasutatakse laotellimuse staatust, et anda infot, et laotellimus on valmis ja seda võib hakata liigutama. Laotellimuse staatuse kaudu saad juhtida ka seda, kas see tekitab laonõudlust või mitte. Seotud liikumised saavad muuta laotellimuse staatust.

Lao seadistused > Laotellimuse staatused > CLOSE

Sule Uuenda Puhasta väljad Salvesta vaade Seaded Prindi Exceli tabel

AVA Kood > Lisa uus Vaata

Ridu: 20

KOOD ^	NIMI
CLOSE	Suletud
UUS	Uus
WORK	Töös

LINK TEGEVUS Nimekirj ilmub kohe
 KOOD Avab dokumendi

Ridu: 20

Väljad laotellimuse staatuse kaardil

Tagasi Uus Koopia Kustuta Salvesta Olek: Vaata

Osaliselt liikunud

KOOD: OSA
 NIMI: Osaliselt liikunud
 TÜÜP: Osaliselt liikunud
 MÕJUTAB LAOVABA: Jah
 VAIKIMISI: Ei
 TEGEVUSED: Jah
 SORTTEERITUD: 3
 VÄRV: (ise valitud) BFCC0A

- **Kood** - staatuse lühikood
- **Nimi** - staatuse nimi

- **Mõjutab laovaba** - valiku **Ei** korral ei tekita laotellimus laonõudlust
- **Tüüp** - tüübi valikuga saad juhtida staatus muutumist. Kui valitud on **Osaliselt liikunud**, siis sellisel juhul saab laotellimus selle staatus, kui laotellimuselt tehakse osaline liikumine.
Täielikult liikunud valikuga staatus pannakse laotellimusele juhul kui kõik on liikunud.
- **Vaikimisi** - valiku **Jah** korral on see staatus vaikimisi uuel laotellimusel
- **Tegevused** - valiku **Ei** korral puudub lähetuse dokumendil KINNITA nupp
- **Sorteeritud** - selle väljaga saab defineerida, millises järjekorras staatusi lähetusel rippmenüüs näidatakse
- **Värv** - millise värviga kuvatakse staatust lähetuste registris

From:

<https://wiki.directo.ee/> - **Directo Help**

Permanent link:

https://wiki.directo.ee/et/ltell_staatused?rev=1759914909

Last update: **2025/10/08 12:15**

