

Sisukord

Laotellimuse staatused	3
Väljad laotellimuse staatuse kaardil	3

Laotellimuse staatused

Laotellimuse staatuste register asub Seadistused > Lao seadistused > Laotellimuse staatused

Staatuste abil saab määratleda, millises tegevusetapis laotellimus parasjagu asub. Näiteks kasutatakse staatust selleks, et anda märku, kui tellimus on valmis ja seda võib hakata täitma või liigutama. Staatuse kaudu saab samuti määrata, kas laotellimus tekitab laonõudlust või mitte. Laotellimuse staatust võivad muuta ka sellega seotud laoliikumised.

Lao seadistused > Laotellimuse staatused > CLOSE

× Sule ↻ Uuenda 🗑️ Puhasta väljad 💾 Salvesta vaade 🔧 Seaded 🖨️ Prindi 📄 Exceli tabel

AVA Kood ➔ Lisa uus Vaata ☰☰☰ Ridu: 20 ➔ ⏪ < 1 >

KOOD ^	NIMI
<input type="text"/>	<input type="text"/>
CLOSE	Suletud
UUS	Uus
WORK	Töös

LINK TEGEVUS Nimekiri ilmub kohe
 KOOD Avab dokumendi Ridu: 20 ➔ ⏪ < 1 >

Väljad laotellimuse staatuse kaardil

⏪ Tagasi 📄 Uus 📄 Koopia 🗑️ Kustuta 💾 Salvesta Olek: Vaata

Osaliselt liikunud

KOOD
 NIMI
 TÜÜP
 MÕJUTAB LAOVABA
 VAIKIMISI
 TEGEVUSED
 SORTTEERITUD
 VÄRV BFCCOA

- **Kood** - staatuse lühikood
- **Nimi** - staatuse nimi
- **Mõjutab laovaba** - valiku **Ei** korral ei tekita laotellimus laonõudlust

- **Tüüp** - tüübi valikuga saad juhtida staatuse muutumist. Kui valitud on **Osaliselt liikunud**, siis sellisel juhul saab laotellimus selle staatus, kui laotellimuselt tehakse osaline liikumine.
Täielikult liikunud valikuga staatus pannakse laotellimusele juhul kui kõik on liikunud.
- **Vaikimisi** - valiku **Jah** korral on see staatus vaikimisi uuel laotellimusel
- **Tegevused** - valiku **Ei** korral puudub lähetuse dokumendil KINNITA nupp
- **Sorteeritud** - selle väljaga saab defineerida, millises järjekorras staatusi lähetusel rippmenüüs näidatakse
- **Värv** - millise värviga kuvatakse staatust lähetuste registris

From:

<https://wiki.directo.ee/> - **Directo Help**

Permanent link:

https://wiki.directo.ee/et/ltell_staatused?rev=1760649728

Last update: **2025/10/17 00:22**

