

Sisukord

Seadistused

Üldiste seadistuste registrid

Objekt

Süsteemi seadistused

Objekti kaart

Objekti tase

Seotud objektid

Tekst

Ladu

3

3

3

3

3

4

4

5

5

Seadistused

Üldiste seadistuste registrid

Objekt

Objektid on püsivad nähtused, mille üle aruandlust pidada. Aruannetes liigub objekt erinevate moodulite vahel (müük, raamat jne). Näiteks kasumiaruannet vaadates on ta kõige väiksem üksus.

Objekt võib tekkida: kasutaja pealt, kliendi pealt, artikli, artikliklassilt.

Süsteemi seadistused

- Kas objekti asetaja on maatriks: Jah/Ei- vaikimisi on seadistus Ei peal ja asetaja on loend
- Objekti tüübiks saab objekti taseme nimi: Jah/Ei- Vaikimisi on Ei peal
- Objekti hierarhiad on muudetavad: Jah/Ei- vaikimisi on seadistus Ei peal ja siis saab objekti kaardile hierarhiana objektide seosed luua

Objekti kaart

- **Kood**- objekti lühikood
- **Nimi**- objekti nimi
- **Tüüp**- aruannetes objektide tüüpide (tasemete) järgi aruandluse kuvamine. Kui on sisse lülitatud süsteemi seadistus „Objekti tüübiks saab objekti taseme nimi“, siis vaikimisi alati pärast taseme valikut ja objekti salvestamist tuleb tüübi nimeks objektitaseme nimi.
- **Master** - aitab aruandlust kokku vaadata. Ei pea kuhugi dokumendi peale isegi sisestama.
- **Hierarhia** - objekt, mis asetub seotuna selle objektiga kaasa ja lisaks asetub ka selle seotud objekt, näiteks isiku objektikaardil osakond ja kui osakonna objektile on ka lisatud hierarhia väljale objekt, siis asetub ka see objekt.
- **Hierarhiad**- objektid, mis asetuvad alati selle objektiga kaasa. Sisestatakse objektid komaga eraldatuna.
- **Ostu KMKood**- saab valida selle objektiga seonduva ostu KM koodi
- **Suletud**- objekti sulgemise võimalus. Aruannetes saab objekti valikut kasutada aga dokumentidel mitte.
- **Tase**- raamatu seadistustes saab luua objektidele tasemed, näiteks: osakond, töötajad.
- **Sorteeritud**- vaikimisi sorteeritakse objekte koodi järgi, aga kui on soov, et objektid oleksid asetajas teises järjekorras, siis võib sellele väljale numbriliselt sisestada objektide järjekorra.
- **Värv aruannetes**- saab määrata objektile värvi, kui soovitakse, et seda objekti kuvatakse aruannetes teist värvi.
- **Kehtiv alates** ja **Kehtiv kuni** - saab rakendada siis, kui soovitakse ajaliselt piirata objekti kasutamist. Kontroll toimub dokumendi aja suhtes.

Objekti tase

Sama taseme objekte ei saa kõrvuti panna, samuti ei saa ka päises ja real olla sama taseme objekt.

Objekti tasemeid kasutatakse kuluüksuste jaotamise jaoks, mis on laiemad, kui objektid ise. See piirab siis dokumentide peale objekti asetamist, sest ühe taseme objekte mitu asetada ei saa. Kõigepealt tuleks minna Raamat > Seadistused > Objekti tasemed ning vajutada „F2-LISA UUS“.









Kood ja tase peavad olema üks ja sama number, kõige kõrgem objekti tase on 0, teised tulevad siis sealt edasi 1,2,3... . Objekti tasemed saab märkida ka kohustuslikuks mingitel kindlatel dokumentidel, näiteks, et arvetel peab alati olema märgitud 1. taseme objekt.

Seejärel tuleb tasemed märkida ka objekti kaartidele. Kui objekte on kasutusel väga palju, siis on võimalik massimpordi abil nad objektide peale asetada.

Seotud objektid

Objektidele saab määrata seotud objekte, et lihtsustada objekti asetamist ning vältida valesid seoseid.

Seotud objektid

| RN | OBJEKT | NIMI | OBJEKTI TASE | ALATES | KUNI |
|----|----------|---------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 274TDX » | Volkswagen Caddy 274TDX 1 | | 1.10.2018  | 30.11.2018  |
| 2 | » | | |  |  |
| 3 | » | | |  |  |
| 4 | » | | |  |  |

- **Objekt** - valik objektide registrist;
- **Nimi** - näitab valitud objekti nime;
- **Tase** - näitab valitud objekti taset;
- **Algus** - seotuse algus (kui on tühi loetakse alguseks kogu minevik);
- **Lõpp** - seotuse lõpp (kui on tühi loetakse lõpuks kogu tulevik).

Kasutamine

Objektide seosed toimivad maatriksasetajas objektide valiku piiranguna. Objekti maatriksasetaja arvestab seotud objektidega järgmiselt:

- Kui maatriksis on valitud mõni objekt, millel on seotud objektid, siis teistes tasemetes, kus esineb eelmainitud objektiga seotud objekte, näidatakse ainult seotud objekte;
- Kui mitu valitud objekti omavad seoseid sama taseme piires, siis näidatakse selles tasemes ühisosa;
- Kui maatriksisse valitud objekt omab seotud objektide kaudu mõju mingile tasemele, kuhu on juba objekt valitud, aga piirangu hulka ei kuulu eelnevalt valitud objekt, siis see kustutatakse maatriksist;
- Kui objektile ei ole ühtegi seotud objekti, siis see ei piira ka ühtegi taset maatriksis;
- Täiendavaks piiranguks on seotud objektile määratud Algus ja Lõpp;
- Ajafiltri rakendamiseks võrreldakse, kas dokumendi aeg jääb seoses määratud perioodi sisse.

- Ajafiltri Algas ja/või Lõpp võivad olla täitmata. Siis käsitletakse neid kui aegade algust või lõpmatust.

Objektide seotust kontrollitakse ka dokumentide kinnitamisel. Vigade korral antakse vastav teade ja kinnitamine ei õnnestu.

Tekst

- Tekstide abil saab defineerida erinevaid teksti osasid, mida süsteemis kasutada, näiteks maili põhjasid

Ladu

Ladu defineerib füüsilise või virtuaalse lao, kus peetakse kaupade arvestust. Direcos on erinevate ladude arv piiramatu. Laos saab arvestust pidada nii ettevõttele kuuluva kauba kui ka vastutavale hoiule antud kauba üle.

Lao kaardil saab määrata järgmised seadistused:



Põhiladu

| | | |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---|
| KOOD | <input type="text" value="PL"/> | |
| NIMI | <input type="text" value="Põhiladu"/> | |
| AADDRESS | <input type="text" value="Kaku 14, Kõnnumaa"/> | |
| AADDRESS 2 | <input type="text"/> | |
| AADDRESS 3 | <input type="text"/> | |
| KONTAKT | <input type="text"/> | |
| TELEFON | <input type="text"/> | |
| MEIL | <input type="text"/> | |
| FAKS | <input type="text"/> | |
| KONTO | <input type="text"/> | » |
| TÜÜP | <input type="text"/> | |
| OSTUKONTO | <input type="text"/> | » |
| MÜÜGIKONTO | <input type="text"/> | » |
| KULUKONTO | <input type="text"/> | » |
| HINNAVALEM | <input type="text"/> | » |
| LÄH DEEBET | <input type="text"/> | » |
| LÄH KREEDIT | <input type="text"/> | » |
| LIIKUMISE KLIENT | <input type="text"/> | » |
| LUBATUD KLIENDID | <input type="text"/> | » |
| LÄHETUSVIIS | <input type="text"/> | » |
| MASTER | <input type="text"/> | » |
| OBJEKT | <input type="text"/> | » |
| REALISATSIOON | <input type="text" value="Ei"/> ▼ | |
| VÄRV ARUANNETES | <input type="text"/> <input type="text" value="FFFFFF"/> <input type="text"/> | |
| LAOPIDAJA | <input type="text"/> | » |
| TRANSPORDI LADU | <input type="text"/> | » |
| SULETUD | <input type="text" value=""/> ▼ | |
| VIIMANE INVENTUUR | <input type="text"/> | |
| KALIBREERIMISTABEL | <input type="text"/> | » |

Laole saab kirjeldada ka riiulid, kui on sisse lülitatud süsteemiseaditused:

Riiul on kohustuslik sisse ja/või

Riiul on kohustuslik välja

| RIIUL | KALIBREERIMISTABEL | VIIMANE INVENTUUR |
|----------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> » | <input type="text"/>  |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> » | <input type="text"/>  |

From:

<https://wiki.directo.ee/> - Directo Help

Permanent link:

<https://wiki.directo.ee/et/settings?rev=1619356924>

Last update: **2021/04/25 16:22**

