

Table of Contents

Messente SMS liidestus 3

Messente SMS liidestus

1. Liitu SMS teenusepakkujaga <https://messente.com/>
2. Messente lehel tuleb lülitada sisse API ning sinna määrata Whitelisted IP-de alla kolm aadressi:

```
90.190.150.210
90.190.150.212
90.190.150.82
```

The screenshot shows the Messente API Accounts configuration interface. On the left, a sidebar contains navigation options: Company Dashboard, Messaging, Phonebook, History & Statistics, Developers (highlighted with a red box), and Tools. Under 'Developers', 'API Setup' is highlighted with a red box. The main area is titled 'API Accounts' and shows the configuration for an 'HTTP API'. The 'API Username' (755d8bd7130d6755d8bcb98a8) and 'API Password' (631f7308ba3ad631f73e9d285b) fields are highlighted with a red box. Other settings include 'Default sender name' (Directo), 'Auto Replace' (ON - Replace manually defined non-GSM characters), 'DLR Response URL', 'Inbound SMS Return URL', and 'Whitelisted IP addresses' (90.190.150.210, 90.190.150.212, 90.190.150.82).

3. Messente API seadistuse lehel tuleb kopeerida API username ja password ning määrata Directosse süsteemiseadistus **SMS-teavituse konfiguratsioon** - siia tuleb määrata saatja number või nimi (kelle alt SMS saabub ning API kasutaja ja salasõna.
Näide: Soov on saatjaks määrata **Minufirma**, API kasutaja on **xxxxxxx** ning salasõna on **yyyyyy**
Seadistuseks tuleks sellisel juhul määrata **Minufirma,xxxxxxx,yyyyyy**
4. Saatja number peab olema Messente poolt kinnitatud, see toimub tavaliselt päeva jooksul, enne nende poolset kinnitust SMSi saatmine ei õnnestu.
5. Et kohe saatma hakata, tuleks lisada Messente konto alt omale krediiti, hiljem on võimalik Messentest tellida kuupõhine tasustamine.

From:
<https://wiki.directo.ee/> - **Directo Help**

Permanent link:
<https://wiki.directo.ee/et/sms?rev=1554729629>

Last update: **2019/04/08 16:20**

