

Sisukord

Messente SMS liidestus 3

Messente SMS liidestus

1. Liitu SMS teenusepakkujaga <https://messente.com/>
2. Messente lehel tuleb lülitada sisse API ning sinna määrata Whitelisted IP-de alla kolm aadressi:

```
90.190.150.210
90.190.150.212
90.190.150.82
```

The screenshot shows the Messente API Accounts configuration interface. On the left sidebar, the 'Developers' menu is expanded, and 'API Setup' is highlighted with a red box. The main content area displays the 'HTTP API' configuration. A red box highlights the 'API Username' (755d8bd7130d6755d8bcb98a8) and 'API Password' (631f7308ba3ad631f73e9d285b) fields. Below this, the 'Default sender name' is set to 'Directo'. The 'Auto Replace' default behaviour is set to 'ON - Replace manually defined non-GSM characters'. The 'Whitelisted IP addresses' field contains the three IP addresses: 90.190.150.210, 90.190.150.212, and 90.190.150.82.

3. Messente API seadistuse lehelt tuleb kopeerida API username ja password ning määrata Directosse süsteemiseadistus **SMS-teavituse konfiguratsioon** - siia tuleb määrata saatja number või nimi (kelle alt SMS saabub ning API kasutaja ja salasõna.
Näide: Soov on saatjaks määrata **Minufirma**, API kasutaja on **xxxxxxx** ning salasõna on **yyyyyy**
Seadistuseks tuleks sellisel juhul määrata **Minufirma,xxxxxxx,yyyyyy**
4. Saatja number peab olema Messente poolt kinnitatud, see toimub tavaliselt päeva jooksul, enne nende poolset kinnitust SMSi saatmine ei õnnestu.
5. Et kohe saatma hakata, tuleks lisada Messente konto alt omale krediiti, hiljem on võimalik Messentest tellida kuupõhine tasustamine.

From:
<https://wiki.directo.ee/> - **Directo Help**

Permanent link:
<https://wiki.directo.ee/et/sms?rev=1554729629>

Last update: **2019/04/08 16:20**

