

# Sisukord

|  |   |
|--|---|
| <b>Teavitused SMSi teel</b> .....          | 3 |
| <b><i>Messente SMS liidestus</i></b> ..... | 3 |



# Teavitused SMSi teel

Directos on võimalik sündmuse teavitusi, aga ka näiteks klientide nimekirjast või suvalise dokumendi pealt kliendile lühisõnumeid otse SMSina saata.

## Messente SMS liidestus

1. Liitu SMS teenusepakkujaga <https://messente.com/>
2. Messente lehel tuleb lülitada sisse API ning sinna määrata Whitelisted IP-de alla kolm aadressi:

```
90.190.150.210
90.190.150.212
90.190.150.82
```

The screenshot shows the Messente API Accounts configuration page. The left sidebar contains a navigation menu with the following items: Company Dashboard, Messaging, Phonebook, History & Statistics, Developers, and Tools. The 'Developers' menu is expanded, and the 'API Setup' option is highlighted with a red box. The main content area is titled 'API Accounts' and shows the configuration for an 'HTTP API'. The 'API Username' and 'API Password' fields are highlighted with a red box. The 'Default sender name' is set to 'Directo'. The 'Auto Replace default behaviour' is set to 'ON - Replace manually defined non-GSM characters'. The 'Whitelisted IP addresses' field contains the IP addresses 90.190.150.210, 90.190.150.212, and 90.190.150.82.

3. Messente API seadistuse lehelt tuleb kopeerida API username ja password ning määrata Directosse süsteemiseadistus **SMS-teavituse konfiguratsioon** - siia tuleb määrata saatja number või nimi (kelle alt SMS saabub ning API kasutaja ja salasõna. Näide: Soov on saatjaks määrata **Minufirma**, API kasutaja on **xxxxxxx** ning salasõna on **yyyyyy**  
Seadistuseks tuleks sellisel juhul määrata **Minufirma,xxxxxxx,yyyyyy**
4. Saatja number peab olema Messente poolt kinnitatud, see toimub tavaliselt päeva jooksul, enne nende poolset kinnitust SMSi saatmine ei õnnestu.
5. Et kohe saatma hakata, tuleks lisada Messente konto alt omale krediiti, hiljem on võimalik Messentest tellida kuupõhine arveldus.
6. Lõpliku seadistuse ja liidese käivitab Directo, selleks tuleb palve esitada [helpdeskile](#)

From:

<https://wiki.directo.ee/> - **Directo Help**

Permanent link:

<https://wiki.directo.ee/et/sms?rev=1554730729>

Last update: **2019/04/08 16:38**

