
Sisukord

Tellimuse staatused 3

Tellimuse staatused

Tellimuste staatuste register asub `Seadistused→ Müügi seadistused→` **`Tellimuse staatused`**




Kood - staatuse lühikood

Nimi - staatuse nimi

Tüüp- millise tegevuse või toimingu järel saab tellimus selle staatuse.
Valikud: töödeldud, lähetatud, arveldatud, kinnitatud, laekunud, koondatud.
Toimivad valikud on **Lähetatud**, **Arveldatud** ja **Koondatud**:

- Lähetatud - tellimus saab selle staatuse esimese lähetuse kinnitamisel.
- Arveldatud - tellimus saab selle staatuse arve loomisel.
- Koondatud - kui müügitellimustest luuakse koondtellimus, siis algsetel tellimustel muutub staatus samaks kui selle tüübiga tellimuse staatuse oma.

Mõjutab laovaba - kui tellimusele on valitud **Ei**, siis selle staatusega tellimus ei mõjuta laovaba ehk ei tekita nõudlust. Samuti ei mõjuta see krediidilimiiti, kui kasutatakse süsteemiseadistust:



Valik **Jah** ja tühi valik mõjutab laovaba seisu ehk tekitab nõudluse.

Vaikimisi - valiku **Jah** korral uus tellimus luuakse selle staatusega

Tegevused - mõjutab tellimuse peal olevate järgdokumentide nuppe. Kui see on valitud Ei siis järgdokumente selle staatusega ei ole võimalik luua.

Sorteeritud - määrab ära staatuse järjekorra staatuse valikus, vaikimisi järjestatud koodi järgi.

Värv - staatuse värv registrites ja aruannetes.

Loob projekti - JAH väärtust kasutatakse juhul, kui on soov, et tellimus on ka projekt ja tellimuse salvestamisel projekt automaatselt loodaks. Sellisel juhul valitakse tellimusele staatus, mis projekti loob ja tellimuse salvestamisel luuakse uus projekt juhul, kui tellimuse projekti väli on täitmata. Projekti koodiks saab tellimuse number ja prefiksiks T täht. Projektil täidetakse ära järgmised väljad tellimuselt:

- Nimetus - tellimuse kommentaar, kui puudub siis lisatakse projekti kood
- Juht - müügiagent
- Klient ja tellija - tellimusel olevate andmetega
- Objekt - tellimusel määratud objekt

Tõlkimine - võimalik lisada vastavalt valitud keelele staatuse tõlge.

From:
https://wiki.directo.ee/ - **Directo Help**

Permanent link:
https://wiki.directo.ee/et/tell_staatused?rev=1770050540

Last update: **2026/02/02 18:42**