

# Sisukord

<b>Lühijuhend: varade kasutajate/vastutajate haldamine</b> .....	3
Põhitõed ja definitsioonid .....	3
Kes on kasutaja, vastutaja, töötaja? .....	4
Kas varal saab olla mitu kasutajat/vastutajat? .....	5
Varade lubatud kogus .....	9
Mis asi on vara tüüp? .....	12
Milleks kasutada dokumenti „Väikevahendi muutus“ ja „Põhivara muutus“? .....	16
Missugustest aruannetest näeb varade kasutajaid/vastutajaid hetkeseisuga ja tagasiulatuvalt? .....	17
Kuidas koostada inventuuri dokumenti kasutajate lõikes .....	18



# Lühijuhend: varade kasutajate/vastutajate haldamine

Juhendis käsitletakse uue kujundusega varade kasutajate/vastutajate haldamist.

Kuna uues kujunduses on põhivaradel ja väikevahenditel **erinevad registrid**, siis kui antud juhendis on kasutatud sõna vara, siis mõeldakse selle all nii põhivarasid kui ka väikevahendeid.

Loe lisaks antud teemal ka detailseid põhivarade ja väikevahendite juhendeid:

Põhivara <https://wiki.directo.ee/et/asset> Põhivara muutus

[https://wiki.directo.ee/et/capital\\_asset\\_change](https://wiki.directo.ee/et/capital_asset_change) Väikevahend [https://wiki.directo.ee/et/low\\_value\\_asset](https://wiki.directo.ee/et/low_value_asset)

Väikevahendi muutus [https://wiki.directo.ee/et/inventory\\_asset\\_change](https://wiki.directo.ee/et/inventory_asset_change) Vara mahakandmine

[https://wiki.directo.ee/et/asset\\_write\\_off](https://wiki.directo.ee/et/asset_write_off) Vara inventuur [https://wiki.directo.ee/et/asset\\_inventory](https://wiki.directo.ee/et/asset_inventory)

## Põhitõed ja definitsioonid

Tüüpiliselt on asutuses olemas isikud, kes varasid kasutavad ja isikud, kes varade eest vastutavad, ning need võivad ajas muutuda.

- Directos saab varasid siduda isikutega eesmärgiga omada ülevaadet, kelle käes vastav vara ajaliselt on või kes selle eest vastutab.
- Kasutajate/vastutajate lisamine käib nii vara kui ka töötaja kaartide kaudu.

**Töötaja kaardil** käib vara lisamine saki „Varad“ kaudu:

NR	Tiip	Vara	VV ID	Nimetus	KLASS	Klassi nimi	Hankija	SN	Maksumus	Leping	Väljastaja	Väljastajanimi	Algus kp.	Lõpp kp.
1	Arvuti	VV1002	VV1002.1	Arvuti					2000		VILJA	Vilja	14.05.2024	
2														
3														
4														
5														

**Vara kaardil** toimub kasutajate/vastutajate haldus vara põhilehel olevate väljade „Kasutaja“ ja „Vastutaja“ või saki „Kasutajad“ abil.



Kui Kasutajate saki kaudu lisada vara kaardile kasutaja, siis on see koheselt ka vastava isiku Töötaja kaardi sakis Varad. Kui kasutaja ja/või vastutaja on lisatud Vara kaardi esilehele, siis need varad ei ilmu Töötaja kaardile „Varad“ alla.

Põhivara esilehel väljad „Kasutaja“ ja „Vastutaja“:

Last update:

2024/05/15 et:vara\_kasutajate.vastutajate\_haldamine [https://wiki.directo.ee/et/vara\\_kasutajate/vastutajate\\_haldamine?rev=1715764673](https://wiki.directo.ee/et/vara_kasutajate/vastutajate_haldamine?rev=1715764673)  
12:17

Põhivara HAKKUR2 Salvestatud Viimati muutis VILJA (10.05.2024 kell 09:32:26)

Kood: HAKKUR2, Nimi: HAKKUR2, Klass: 125401, Klassi nimi: Inventar, Tüüp: MPV - Materiaal, Arvestusmeetod: Lineaarne, Auto:

Andmed | Lisaväljad | Lisasummad | Tootmisühiku meetod | **Kasutajad** | Osakaalud | Tegevused

FINANTSANDMED  
KONTOD  
OSTUANDMED  
ASUKOHT

**Kasutaja** | **Vastutaja** | Osakond | Objekt: TOITLUSTUS | Projekt | Asukoht

KINDLUSTUSANDMED

Kindlustusväärts | Kindlustaja | Kindlustaja nimi | Kommentaar

Põhivara kaardi sakk „Kasutajad“:

Põhivara HAKKUR2 Salvestatud Viimati muutis VILJA (14.05.2024 kell 14:46:29)

Kood: HAKKUR2, Nimi: HAKKUR2, Klass: 125401, Klassi nimi: Inventar, Tüüp: MPV - Materiaalne, Arvestusmeetod: Lineaarne, Auto:

Andmed | Lisaväljad | Lisasummad | Tootmisühiku meetod | **Kasutajad** | Osakaalud | Tegevused

Nr	Tüüp	Kasutaja	Kasutaja nimi	Algus kp.	Lõpp kp.	Kommentaar	Väljastaja	Väljastaja nimi	Leping
1	Auto	TUULI	Tuuli Sadu	01.01.2024			Otsi	Otsi	Ot
2									
3									

Väikevahendi esilehel väljad „Kasutaja“ ja „Vastutaja“:

Väikevahendi kaardi sakk „Kasutajad“:

### Kes on kasutaja, vastutaja, töötaja?

**Kasutaja** - isik, kellele on loodud kasutajakood, et Directosse saaks sisse logida. Kui kasutaja kaardile on märgitud „kuulub personali“, siis on ta nähtaval ka Töötajate registris (Personäl → Dokumendid → Töötajad). Kui töötaja, kellele Directos palka arvestatakse, ei pea ise Directosse sisenema, siis ei ole ta kasutaja. Loe lähemalt <https://wiki.directo.ee/et/user>

**Töötaja** - isik, kes on Directos Töötajana registreeritud, aga kes ei pea ilmingimata olema kasutaja, kui tal pole vajadust Directosse sisse logida.

**Vastutaja** - see on töötajale rolli määramine, et kas töötaja on vara kasutaja või vastutaja, või roll puudub.

Rolli määramine käib „vara ja töötaja seos“ seadistuse kaudu (Süsteemi seadistused → Vara seadistused):

Vara ja töötaja seos

kasutaja ▼  
 kasutaja  
 vastutaja  
 puudub

## Kas varal saab olla mitu kasutajat/vastutajat?

Jah, varale saab lisada mitu kasutajat või vastutajat ning see seadistamine käib „Varal saab olla üks aktiivne Vastutaja või Kasutaja samaaegselt = Jah/Ei“ kaudu. See seadistus määrab, kas kasutajate sakis saab olla mitu lõpu kuupäevata rida korraga või mitte. Ehk kas saab olla mitu kasutajat samaaegselt. Seadistuse valikud on Jah/Ei.

Võimalikud variandid, mida saab korraga kasutada:

- 1 kasutaja ja 1 vastutaja
- 1 vastutaja ja mitu kasutajat (kõige tüüpilisem)
- 1 kasutaja ja mitu vastutajat

Varal saab olla üks aktiivne Vastutaja või Kasutaja samaaegselt

ei     jah

**Jah** - uue kasutaja lisamisel tabelisse „suletakse“ eelmise kasutaja rida (Lõpp kp.) ja selle lõpukuupäevaks määratakse automaatselt uue kasutaja alguskuupäevast ühe päeva võrra väiksem kuupäev. Muuta ja kustutada saab ainult viimast rida (eelmist kasutajate read on nõ lukus). Kui viimane rida kustutada, siis muutub aktiivseks reaks ja muudetavaks sellest eelmine. Ühtlasi eemaldatakse sellelt lõpu aeg.

Nr	Tüüp	Kasutaja	Kasutaja nimi	Algus kp.	Lõpp kp.	Kommentaar	Väljastaja	Väljastaja nimi
1	Arvuti	TUULI	Tuuli Sadu	01.01.2024	31.01.2024			
2	Arvuti	123	Mari Jänes	01.02.2024		lõpetab automaatselt		
3								

1 lisan uue                      2 lõpetab automaatselt

Töötaja kaardil varade sakilt vara lisamisel on kontroll, et kas on sellel töötajale määratud varasid, mis kehtivad kellelgi teisel samal ajal. Kui on, siis tuleb vastav teavitus: „Vara kehtivuse aeg kattus sama vara määratud ajaga kasutajale XXX“ ja rida tühjendatakse.

**Töötajakaart**

Kood: TUULI  
Nimi: Tuuli Sadu  
Sünnipäev:  
Sugu: M  
Grupp: SUPER  
Objekt: MUUK

NR	Tüüp	Vara	VV ID	Nimetus	KLASS	Klassi nimi	Hankija	SN	Maksumus	Leping	Väljastaja	Väljastajanimi	Algus kp.	Lõpp kp.	Kommentaar
1	FV	HAKKUR2		HAKKUR2	125401	Inventar				0	VILJA	Vilja	01.01.2024		
2															

**login.directo.ee ütleb**  
Vara kehtivuse aeg kattus sama vara määratud ajaga kasutajale TUULI

**Kuna eelmisel kasutajal pole lõppaeg täidetud, siis sama vara teise töötaja kaardile valimisel annab veateate.**

NR	Tüüp	Vara	VV ID	Nimetus	KLASS	Klassi nimi	Hankija	SN	Maksumus	Leping	Väljastaja	Väljastajanimi	Algus kp.	Lõpp kp.	Kommentaar
1		HAKKUR2													
2															

**Ei** - See tähendab, et varal on mitu samaaegset kasutajat (Lõpp. Kp puudub) ning selle vara kirje on mitme Töötaja kaardi peal.

**Põhivara DEMO4** Salvestatud

Viimati muutis VILJA (09.05.2024 kell 12:06:19)

Nr	Tüüp	Kasutaja	Kasutaja nimi	Algus kp.	Lõpp kp.	Kommentaar	Väljastaja	Väljastajanimi	Leping
1	Arvuti	123	Mari Jänes	01.01.2024					
2	Arvuti	TUULI	Tuuli Sadu	01.01.2024					

**Töötajakaart**

Kood: TUULI  
Nimi: Tuuli Sadu  
Sünnipäev:  
Sugu: M  
Grupp: OSAKONNAJUHT  
Objekt: MUUK

NR	Tüüp	Vara	VV ID	Nimetus	Hankija	SN	Maksumus	Leping	Väljastaja	Väljastajanimi	Algus kp.	Lõpp kp.	Kommentaar	Projekt	Kaust
1	Arvuti	DEMO4					4000				01.01.2024				
2															

**Töötajakaart**

Kood: 123  
Nimi: Mari Jänes  
Sünnipäev:  
Sugu: M  
Grupp: SUPER  
Objekt:

NR	Tüüp	Vara	VV ID	Nimetus	Hankija	SN	Maksumus	Leping	Väljastaja	Väljastajanimi	Algus kp.	Lõpp kp.	Kommentaar	Projekt	Kaust
1	Arvuti	DEMO4					4000				01.01.2024				
2															

Kui vara kaardil Kasutaja sakil töötajat muuta, siis on kontroll, et uuel real märgitud algus kuupäev ei oleks hilisem, kui eelneval real olev kuupäev. See on selleks, kui kogemata kirjutatakse või valitakse tagasiulatuv kuupäev. Samasugune teade tuleb ka Töötaja kaardilt sisestades.

Andmed		Lisaväljad	Lisatumad	Tootmisühiku meetod	Kasutajad	Osakaalud	Tegevused
<div style="border: 1px solid red; padding: 2px; display: inline-block;">Varal on hilisem kasutaja</div>							
Nr	Tüüp	Kasutaja	Kasutaja nimi	Algus kp.	Löpp kp.	Kommentaar	
>	Otsi	> Otsi	> Otsi	> Otsi	> Otsi	> Otsi	
1	Auto	TUULI	Tuuli Sadu	01.01.2024	29.02.2024		
2	Auto	OTT	Ott Aaloe	01.03.2024			
3	Auto	BRITT		01.02.2024			
4							

Süsteemi seadistustega „Vara ja töötaja seos“ ja „Varal saab olla üks aktiivne vastutaja või kasutaja samaaegselt“ määratakse **vara kaardi esilehel väljade „kasutaja“ ja „vastutaja“ automaatne uuendamine**, kui Kasutaja sakil muudetakse kasutajat/vastutajat:

Varal saab olla üks aktiivne Vastutaja või Kasutaja samaaegselt

ei  jah

Vara ja töötaja seos

- „Kasutaja“ ja „Vastutaja“ on mõeldud kasutamiseks, kui on valitud süsteemi seadistus **„Varal saab olla üks aktiivne Vastutaja või Kasutaja samaaegselt = JAH“**. See määrab kumba välja (kasutaja või vastutaja) põhivara kaardi esilehel uuendatakse automaatselt, kui kasutajate sakile lisatakse uus kasutaja (väli on lukus ja käsitsi muuta ei saa). See tähendab, et valitud väljal (kasutaja või vastutaja) on alati hetkel üks aktiivne kasutaja või vastutaja.
- „Puudub“ on mõeldud kasutamiseks, kui süsteemi seadistus **„Varal saab olla üks aktiivne Vastutaja või Kasutaja samaaegselt = EI“** ja siis saab välja Kasutaja ja Vastutav kasutaja muuta vabal valikul.

Kui „vara ja töötaja seos“ on valitud „Kasutaja“, siis vara kaardil Kasutajad saki tabeli päise veergude on „Kasutaja ja kasutaja nimi“.

Vara ja töötaja seos kasutaja ▼

Kood	Nimi	Klass	Klassi nimi	Tüüp	Arvestusmeetod				
DEMO4				MPV - Materaalne	Lineaarne				
<div style="border: 1px solid red; padding: 2px; display: inline-block;">Kasutajad</div>									
Nr	Tüüp	Kasutaja	Kasutaja nimi	Algus kp.	Löpp kp.	Kommentaar	Väljastaja	Väljastaja nimi	Leping
>	Otsi	> Otsi	> Otsi	> Otsi	> Otsi	> Otsi	> Otsi	> Otsi	> Otsi
1									
2									

Põhivara kaardi esilehel on „Kasutaja“ väli mitteaktiivne, aga see täitub automaatselt siis, kui

„Kasutajad“ sakile lisatakse Kasutaja (süsteemi seadistus peab olema „Varal saab olla üks aktiivne Vastutaja või Kasutaja samaaegselt,“ > Jah):

The screenshot shows the 'Põhivara DEMO1001' form with the 'Kasutajad' tab selected. The 'Kasutaja' and 'Vastutaja' fields are highlighted with red boxes. Other fields include 'Kood', 'Nimi', 'Klass', 'Klassi nimi', 'Tüüp', 'Arvestusmeetod', 'Arvestuse algus', 'Soetushind', 'Lisasumma', 'Soetushind kokku', 'Amort %', 'Kulum', 'Arvestuse lõpp', 'Hetkehind', 'Min.väärtus', 'Arvestamata', 'Kuu kulum', 'E amordi lõpp', 'Amordi kande aeg', and 'Amordi kande nr'. There are also buttons for 'Arvuta amorti %' and 'Arvuta arvestuse lõpp'.

Sakile „Kasutajad“ lisatakse kasutaja:

Nr	Tüüp	Kasutaja	Kasutaja nimi	Algus kp.	Lõpp kp.	Kommentaar	Väljastaja	Väljastaja nimi	Leping
1	Auto	TUULI	Tuuli Sadu	01.01.2024					
2									

Põhivara esilehel on Kasutaja väli automaatselt täidetud. Vastutaja võid vabal valikul lisada:

The screenshot shows the 'Põhivara DEMO1001' form with the 'Kasutaja' field filled with 'TUULI' and the 'Vastutaja' field empty. Other fields include 'Kood', 'Nimi', 'Klass', 'Klassi nimi', 'Tüüp', 'Arvestusmeetod', 'Arvestuse algus', 'Soetushind', 'Lisasumma', 'Soetushind kokku', 'Amort %', 'Kulum', 'Arvestuse lõpp', 'Hetkehind', 'Min.väärtus', 'Arvestamata', 'Kuu kulum', 'E amordi lõpp', 'Amordi kande aeg', and 'Amordi kande nr'. There are also buttons for 'Arvuta amorti %' and 'Arvuta arvestuse lõpp'.

Kui „vara ja töötaja seos“ on valitud „Vastutaja“, siis vara kaardil Kasutajad saki tabeli päise veergude nimetused on „Vastutaja ja vastutaja nimi“.

The screenshot shows the 'Vara ja töötaja seos' dropdown menu with 'vastutaja' selected. The dropdown is open, showing the selected option.

Põhivara kaardi esilehel on „Vastutaja“ väli mitteaktiivne, aga see täitub automaatselt siis, kui „Kasutajad“ sakile lisatakse Vastutaja (süsteemi seadistus peab olema „Varal saab olla üks aktiivne Vastutaja või Kasutaja samaaegselt“ > Jah):

Uus Salvesta Kopeeri Jata Kustuta Meili Trüki Manused Kanna maha Muuda PV Hinda ümber Amortiseeri Toimingud

**Põhivara DEMO1001** Salvestatud Viimati muutis VILJA (14.05.2024 kell 15:13:56)

Kood: DEMO1001 Nimi: Lennuk Klass: 125401 Klassi nimi: Inventar Tüüp: MPV - Materiaalne Arvestusmeetod: Lineaarne  Auto

Andmed Lisaväljad Lisasummad Tootmisühiku meetod Kasutajad Osakaalud Tegevused

**FINANTSANDMED**

Arvestuse algus: 01.01.2024 Soetushind: 100000.00 Lisasumma: 0 Soetushind kokku: 100000.00 Amort %: 20 Kulum: 0 Arvestuse lõpp: Hetkehind: 100000

Min.väärtus: Arvestamata Kuu kulum: 1666.67 E amordi lõpp: 31.12.2028 Amordi kande aeg: Amordi kande nr: Arvuta amordi % Arvuta arvestuse lõpp

KONTOD  
OSTUANDMED  
ASUKOHT

Kasutaja:  **Vastutaja:**  Osakond:  Objekt: MÜÜK  Projekt:  Asukoht:

Sakile „Kasutajad“ lisatakse vastutaja:

Uus Salvesta Kopeeri Jata Kustuta Meili Trüki Manused Kanna maha Muuda PV Hinda ümber Amortiseeri Toimingud

**Põhivara DEMO1001** Salvestatud Viimati muutis VILJA (14.05.2024 kell 15:16:04)

Kood: DEMO1001 Nimi: Lennuk Klass: 125401 Klassi nimi: Inventar Tüüp: MPV - Materiaalne Arvestusmeetod: Lineaarne  Auto

Andmed Lisaväljad Lisasummad Tootmisühiku meetod **Kasutajad** Osakaalud Tegevused

Nr	Tüüp	Vastutaja	Vastutaja nimi	Algus kp.	Lõpp kp.	Kommentaar	Väljastaja	Väljastaja nimi	Leping
1	Auto	<b>TUULI</b>	Tuuli Sadu	01.01.2024					
2									

Põhivara esilehel on Vastutaja väli automaatselt täidetud. Kasutaja võid vabal valikul lisada:

Uus Salvesta Kopeeri Jata Kustuta Meili Trüki Manused Kanna maha Muuda PV Hinda ümber Amortiseeri Toimingud

**Põhivara DEMO1001** Salvestatud Viimati muutis VILJA (14.05.2024 kell 15:16:04)

Kood: DEMO1001 Nimi: Lennuk Klass: 125401 Klassi nimi: Inventar Tüüp: MPV - Materiaalne Arvestusmeetod: Lineaarne  Auto

Andmed Lisaväljad Lisasummad Tootmisühiku meetod Kasutajad Osakaalud Tegevused

**FINANTSANDMED**

Arvestuse algus: 01.01.2024 Soetushind: 100000.00 Lisasumma: 0 Soetushind kokku: 100000.00 Amort %: 20 Kulum: 0 Arvestuse lõpp: Hetkehind: 100000

Min.väärtus: Arvestamata Kuu kulum: 1666.67 E amordi lõpp: 31.12.2028 Amordi kande aeg: Amordi kande nr: Arvuta amordi % Arvuta arvestuse lõpp

KONTOD  
OSTUANDMED  
ASUKOHT

Kasutaja:  **Vastutaja:**  Osakond:  Objekt: MÜÜK  Projekt:  Asukoht:

**Väikevahendi kaardi** esilehel toimub „Kasutaja“ ja „Vastutaja“ välja automaatne täitmine sarnaselt põhivara kaardiga, aga ainult juhul, kui väikevahendi kogus on 1. Kui väikevahendi kogus on suurem kui 1, siis kaovad kaardi esilehelt need väljad, sest igal tükil võib olla erinev kasutaja. Kasutajaid saad sisestada „Kasutajad“ saki kaudu.

### Varade lubatud kogus

**Põhivarad:** põhivarad saab arvele võtta kogusega 1 tk, kogust suurendada ei saa. Kui oled arvele võtnud põhivara komplekti - näiteks 100 ühikut põhivara koguhinnaga 10 000€ (100 €/tk), aga mingil

põhjusel on vaja maha kanda 5 ühikut, siis uuel põhivara kaardil saad teha soetusmaksumusest ka osalise mahakandmise ning Directo arvutab automaatselt sama proportsiooni järgi ka akumuleeritud kulumi mahakandmise osa. Vt juhendit

[https://wiki.directo.ee/et/asset\\_recalculation#osaline\\_mahakandmine\\_-\\_soetusmaksumuse\\_meetod](https://wiki.directo.ee/et/asset_recalculation#osaline_mahakandmine_-_soetusmaksumuse_meetod)

**Väikevahendid:** Väikevahendit saad arvele võtta kogusega suurem kui 1tk ja iga tüki kohta tekib oma unikaalse koodiga väikevahend (VV ID), mis on näha väikevahendi kaardil ID saki all ning arvestust saab pidada iga tüki kohta eraldi. Väikevahendite kogust saad hiljem suurendada, vähendada aga ei saa (va juhul, kui väikevahendi kaardil ei ole tehtud ühtegi jätkutegevust).

The screenshot shows the 'Väikevahend VV1008' form. The 'ID' field in the 'OSTUANDMED' section is highlighted with a red box. An arrow points from this box to a table of 'VV ID' values. The table has columns for 'Nr', 'VV ID', 'Objekt', 'Osakond', 'Projekt', 'Vastutaja', 'Kasutaja', and 'Asukoht'. The 'VV ID' column is highlighted with a red box, and the values range from VV1008.1 to VV1008.10.

Väikevahendile saad kasutaja/vastutaja lisada kaardi esilehelt juhul kui kogus on 1tk (ei ole nähtavad Töötaja kaardil). Kui väikevahendi kogus on suurem kui 1, siis kaovad kaardi esilehelt need väljad, sest igal tükil võib olla erinev kasutaja. Kui väikevahendi kogus on 1 ja sa ei soovi, et esilehel tehtavad muudatused salvestuksid ID sakile, siis kasuta seda seadistust, valides „Ei“. Vaikimisi on valik „Jah“:

Kui Väikevahendi kogus on 1, siis  
muudatused salvestuvad ka ID sakil

ei  jah

Kasutajad saki kaudu väikevahendile kasutaja/vastutaja lisamisel valid konkreetse VVID ja lisad kasutaja/vastutaja ning see on nähtav ka Töötaja kaardil.



ID sakile otse lisatud kasutaja/vastutaja ei tule Kasutaja sakile ega lähe ka Töötaja kaardile.

**Top Table: Kasutajad**

Nr	Tüüp	VV ID	Kasutaja	Kasutaja nimi	Leping	Väljastaja	Väljastaja nimi	Algus kp.	Lõpp kp.	Kommentaar
1	Arvuti	VV1008.1	TUULI	Tuuli Sadu	Ots	Otsi	Otsi	01.01.2024		
2	Arvuti	VV1008.3	VILJA	Vilja Tuisk				01.01.2024		
3	Arvuti	VV1008.2	OTT	Ott Aaloe				01.02.2024		

**Bottom Table: ID**

Nr	VV ID	Objekt	Osakond	Projekt	Vastutaja	Kasutaja	Asukoht	Koha nimi	Korter	Sihtnumber	Linn/Vald	Mi
1	VV1008.1	MÜÜK	TOOTMINE			TUULI						
2	VV1008.2					OTT						
3	VV1008.3		ADMINISTRATSIOON			VILJA						

*kasutajate küljes olevad objektid/osakonnad tulevad automaatselt*

Kui väikevahend maha kantakse, siis väikevahendi kaardil ID sakil on see läbi kriipsutatud ja Kasutajad sakil ning Töötaja kaardil on lisatud kasutaja reale Lõpp. kp.

**Mahakandmine:**

**Vara mahakandmine 100017**

Number: 100017, Aeg: 10.05.2024 08:43:05

Arve klient, Sissetuleku aeg, Sissetuleku seeria, Sissetuleku konto, Sissetuleku hankija

**Table:**

Nr	Kood	VV ID	Nimi	Soetusae	Tüüp	Klass	Objekt	Soetusmaksumus	Kulum	Jääkmaksumus	Mahakandmise põhjus	Arvuta amort	Tegevus	Artikkel
1	VV1010	VV1010.1	VV1010		VV	VV		50.00			- Kõik -	- Kõik -	- Kõik -	

**ID sakil on see ID maha kriipsutatud:**

**Väikevahend VV1010**

Kood: VV1010, Nimi: VV1010, Klass: VV, Klassi nimi: Väikevarad, Tüüp: VV - Väikevahend

**Table:**

Nr	VV ID	Objekt	Osakond	Projekt	Vastutaja	Kasutaja	Asukoht	Koha nimi	Korter	Sihtnumber	Linn/Vald	Maa	Maakond	Maja	RIBAKOOL
1	VV1010.1	TLN				VILJA									

Kasutajad sakil on kasutaja reale lisatud lõpp. kp (mahakandmise kp):

Last update:

2024/05/15 12:17 et:vara\_kasutajate:vastutajate\_haldamine https://wiki.directo.ee/et/vara\_kasutajate/vastutajate\_haldamine?rev=1715764673

Uus Salvesta Kopeeri Jäta Kustuta Meili Trüki Manused Muuda VV Kanna maha Toimingud

### Väikevahend VV1010 Salvestatud

Viimati muutis SUPER (13.05.2024 kell 10:39:24)

Seotud dokumendid: vara mahakandmine : 100017

Kood: VV1010 Nimi: VV1010 Klass: VV Klassi nimi: Väikevarad Tüüp: VV - Väikevahend  Suletud

Kommentaar:

Andmed Lisaväljad Lisasummad Kasutajad ID Tegevused

Nr	Tüüp	VV ID	Kasutaja	Kasutaja nimi	Leping	Väljastaja	Väljastaja nimi	Algus kp.	Lõpp kp.	Kommentaar
1	Arvuti	VV1010.1	VILJA	Vilja Tuisk	Otsi	Otsi	Otsi	01.01.2024	05.05.2024	Otsi
2	Arvuti	VV1010.1	BRITT	Britt				06.05.2024		

Töötaja kaardil on kasutaja reale lisatud lõpp. kp (mahakandmise kp):

login.directo.ee/ocra\_directo\_vilja/per\_persoon.asp?KOOD=VILJA

### Töötajakaart

Sule Uus Koopia Jäta Salvesta Meil PRINT Muuda pilt F << >> Olek: Vaata

Uuring Sündmus Töötasu arvestus

Vaata muudatuste logi

Kood: VILJA  
Nimi: Vilja Tuisk  
Sünnipäev: N  
Sugu: N  
Grupp: SUPER

Objekt:

Töötaja andmed Toisushe Töötasud ja maksud Haridus Dokumendid Seotud isikud Varad Oskused Uuringud (0) Menetlus Lisaväljad Admin Tegevused Muutused

NR	Tüüp	Vara	VV ID	Nimetus	Hankija	SN	Maksumus	Leping	Väljastaja	Väljastajanimi	Algus kp.	Lõpp kp.	Kommentaar	Projekt	Kaust
1	Arvuti	VV1001	VV1001.2	VV1001			100				23.04.2024	17.4			
2	Kuvar	DEMO28		DEMO28			1000				01.02.2024	29.02.2024			
3	Arvuti	VV1009	VV1009.2	VV1009			1650				01.01.2024				
4	Kuvar	DEMO29		DEMO29			1000		VILJA	Vilja Tuisk	01.02.2024				
5	Arvuti	VV1010	VV1010.1	VV1010			50				01.01.2024	05.05.2024			
6	Arvuti	VV1008	VV1008.3	Arvuti			300				01.01.2024				
7	Arvuti	VV1003	VV1003.1	VV1003			333,3333				10.04.2024				
8	Arvuti	DEMO1					2000				01.05.2023	10.05.2024	08:3		
9	Kuvar	DEMO4					4000		VILJA	Vilja Tuisk	01.03.2024				

## Mis asi on vara tüüp?

Tüüp on selleks, et **varasid saaks Töötajatega siduda**. Varadeks ei pea olema ainult väärtuslikud põhivarad või väheväärtuslikult väikevahendid, aga nendeks võivad olla ka nt uksekaardid, võtmed, kütusekaardid, tarkvara sissepääsukoodid jms.

Selleks, et saaks Töötaja kaardi saki „Varad“ ridadele salvestada vara ridu, on vaja kõigepealt häälestada varade Tüübid, sest ilma tüübita read tabelisse ei salvestu. Vara tüüpide loend luuakse Seadistused → Personali seadistused → Andmete tüübid → Vara - sellesse tabelisse luuakse nimekiri varade gruppidest nii nagu soovid neid süstematiseerida Töötajad moodulis. See nimekiri ei pea otseselt kattuma vara klasside loendiga.

Personali seadistused > Andmete tüübid

Töösuhted  Haridused  Dokumendid  Isikud  Vara

Sule Jäta Salvesta Olek: Vaata

NR	Nimi
1	Arvuti
2	Auto
3	Kütusekaart
4	Kuvar
5	Mobiil
6	PV
7	Sissepääsukood
8	Uksevõti
9	Väikevahend
10	VV
11	
12	
13	
14	
15	

Vara klassile valitakse, millisele Töötaja mooduli vahendi tüübile antud klass vastab.

Süsteemi seadistused > Raamat > **Vara klassid** > AUTO

Üldine > Tagasi Uus Koopia Kustuta Salvesta Olek: Vaata

Raamat > **Auto**

KOOD	AUTO
NIMI	Auto
KULUMI KONTO	522109 >>
AMORDI KONTO	522109 >>
MAHAKANDMISE KONTO	522109 >>
VARA KONTO	522109 >>
MÜÜGI KASUM	522109 >>
MÜÜGI KAHJUM	522109 >>
AMORDI %	0
TAKSONOOMIA	
MASTER	>>
<b>PER:VAHEND TÜÜP</b>	Auto ▼
TÜÜP	Väikevahend ▼

Kui soovid, et varade lisamisel liiguks vara klassi pealt tüüp alati õigesti kaasa, pead vara klassid koostama nii, et need kattuksid vara klassi loendiga.

Näide: kui põhivara kaardil „Kasutajad“ sakil asetad kasutaja, siis täitub automaatselt Tüüp veerg vara klassi küljes oleva per. vah tüübiga. Teised klassid on ka valikunimekirjas olemas, juhul kui soovid muuta.

Töötaja kaardil „Varad“ sakil Tüüp valimisel on rippmenüü valiku nimekirjas ainult selle tüübiga varad.

! Osad ettevõtted ei täida vara klassil per. vahendi tüüpi ja teevad tüübi valiku alles Töötaja kaardil. On ka ettevõtteid, kes ei soovi mingi klassi varasid Töötajatega siduda ja jätavad seepärast vara klassi kaardil per. vahend tüübi tühjaks. Seepärast on olemas süsteemi seadistus, mille alusel saad otsustada, kas selliseid varasid valikus näidatakse või mitte - „Töötajakaardi Varade valikus kuvab ka varasid, millel vara klassi kaardil on personali vahendi tüüp tühi > Jah/Ei“.

Vaikimisi on Jah.

## VARA SEADISTUSED

Töötajakaardi Varade valikus kuvab ka varasid, millel vara klassi kaardil on personali vahendi tüüp tühi

ei  jah

Kui valid **Ei**, siis näitab valiku nimekirjas kõiki varasid:

NR	Tüüp	Vara	VV ID	Nimetus	KLASS	Klassi nimi	Hankija	SN	Maksumus	Lep
1	PV	HAKKUR2		HAKKUR2	125401	Inventar				0
2	Auto									
3		KOOD	KLASS			NIMI				
4		DEMO1001	AUTO			Lennuk				
5	Valid tüübi	DEMO1002	125411			Mööbel				
6		HAKKUR1	125391			HAKKUR1 (per.vah klassil puudub)				

### Milleks kasutada dokumenti „Väikevahendi muutus“ ja „Põhivara muutus“?

Kui ettevõtte soovib rakendada põhjalikumat kasutajate haldust, mis võimaldaks koostada Vara nimekiri aruannet mineviku aja järgi ehk tagasiulatuva seisuga kasutajate/vastutajate kohta, siis tuleks kõik muudatused vormistada eraldi lisadokumentidena „Väikevahendi muutus“ ja „Põhivara muutus“. Kui seadistus Vara seadistused → „Vara kaart on muudetav“ on ei peal, siis sellise valiku puhul saabki muutusi teha ainult lisadokumentide peal.

Vara kaart on muudetav  ei  jah

**JAH** - valiku puhul saab kõiki muutusi teha otse põhivara kaardil, aga ei saa hiljem võtta aruandeid varasema perioodi kohta - kes oli vastutaja jne. Lihtsa kasutajate halduse korral saab põhivara kaardil

isikute koode muuta, aga andmete ajalugu ei jää ja aruandeid ei saa vaadata.

**EI** - valiku puhul saab muutusi teha ainult lisadokumentide peal. Muutused salvestuvad ning neist saab koostada mineviku aja järgi aruandeid. EI õiguste korral saab muuta põhivara välju, mis ei ole põhivara kaardil suletud.

### Missugustest aruannetest näeb varade kasutajaid/vastutajaid hetkeseisuga ja tagasiulatuvalt?

Põhilised aruanded, mis võimaldavad pärida infot varade kasutajate ja vastutajate kohta on:

- **Aruanne „VARA NIMEKIRI“** (asub Raamat > Aruanded. Kui kasutajad/vastutajad on lisatud vara kaardil **Kasutajad sakile otse**, mitte läbi muudatuse dokumendi, siis Vara nimekiri aruanne näitab kasutajaid/vastutajaid **hetkeseisuga**. Ehk siis kui Aeg väljale sisestada tagasiulatuv kuupäev ja selle kuupäeva seisuga oli kasutajaks keegi teine, kes hetkel, siis aruanne näitab ikkagi hetke kasutajat/vastutajat. Kui kasutajad/vastutajad on lisatud läbi **muudatuse dokumendi**, siis Vara nimekiri aruanne näitab kasutajaid/vastutajaid **valitud kuupäeva järgi** (võib olla ka tagasiulatuv kp) - täida väli „Aeg“ tagasiulatuva kuupäevaga või jätta tühjaks, siis näitab hetkeseisu.
- **Aruanne „TÖÖTAJATE NIMEKIRI“** (asub Personal > Aruanded). Kui varade lisamine töötajatele toimub läbi Töötaja kaardi Varad saki, siis Töötajate nimekiri aruandes saab pärida andmeid **nii hetkeseisuga kui ka tagasiulatuvalt**.



Kui töötajad nimekiri aruannet võtab isik (nt osakonnajuht), kes **ei tohi näha kõikide ettevõtte töötajate palgaandmeid**, siis tuleb talle määrata Töötajate nimekiri aruandele **Oma õigus** ning lisaks seadistus „**Oma õigusega näeb ka alluvate personalikaarte ja aruandeid**“ panna **Jah** peale ehk anda õigus töötajale juhiks määratud kasutajal näha tema alluvate töötaja kaarte ning andmeid palga ja puudumiste aruandes. Sellisel juhul see isik ei näe teiste isikute palgaandmeid.

Töötaja	Nimi	Osakond	Grupp	VV ID	Nimetus	Maksumus	Amet	Objekt	Ladu	Tuli	Laiklus
		Varad	Vara				Leping	Väljastaja	Kommentaar	Algus	Lõpp
123	Mari Jänes	Arvuti	SUPER	DEM04		2 000,00				01.01.2024	
ARON	Aron Seemel	Arvuti	SUPER		1005	100,00				01.02.2024	29.02.2024
		Arvuti	VV1004	VV1004.1	VV1004	0,00		VILJA		23.04.2024	22.04.2024 17:56:00
		Arvuti	VV1007	VV1007.1	VV1007	750,00		VILJA		23.04.2024	22.04.2024 18:21:00
JANE	Jane Haamer	TOOTMINE	OSAKONNAJUHT					MUUK		22.12.2022	
		Arvuti	DEM09		VANA VARA KAUDU	1 000,00				01.03.2024	
		Arvuti	VV1001	VV1001.1	VV1001	100,00				23.04.2024 17:36:00	
		Arvuti	VV1003	VV1003.1	VV1003	333,33				01.04.2024	09.04.2024
		Arvuti	VV1006	VV1006.2	VV1006	100,00				01.05.2024	
		Arvuti	VV1007	VV1007.1	VV1007	750,00				23.04.2024 18:21:00	
		PV	DEM07		DEM07	6 100,00				02.03.2024	31.03.2024
OTT	Ott Aaloe	SUPER									
		Arvuti	VV1004	VV1004.1	VV1004	0,00				23.04.2024 17:56:00	22.04.2024
		Arvuti	DEM09		VANA VARA KAUDU	1 000,00				01.03.2024	
		Arvuti	VV1003	VV1003.2	VV1003	333,33				15.04.2024	
		Arvuti	VV1005	VV1005.1	VV1005	500,00				01.05.2024	
		Arvuti	VV1006	VV1006.1	VV1006	100,00				23.04.2024 18:20:00	
		PV	DEM07		DEM07	6 100,00				02.04.2024	
TUULI	Tuuli Sadu	TOOTMINE	OSAKONNAJUHT					MUUK		01.01.2023	
		Arvuti	DEM04			2 000,00				01.01.2024	
VILJA	Vilja Tuisk	ADMINISTRATSIOON	SUPER					KOR		21.12.2022	
		Arvuti	VV1001	VV1001.2	VV1001	100,00				23.04.2024 17:40:00	
		Arvuti	VV1003	VV1003.1	VV1003	333,33				10.04.2024	
6/19						21 700,00					

## Kuidas koostada inventuuri dokumenti kasutajate lõikes

Inventuuri dokument näitab kasutajatele määratud varasid hetkeseisuga, seepärast on soovitatav inventuuri dokument ära koostada ja kinnitada enne kui järgneva perioodi kasutajate/vastutajate muudatusi tegema hakatakse.

Näide: inventuuri dokument luuakse **9.5.2024** ja filtris on valitud konkreetse kasutaja OTT varad. Kuigi inventuuri dokumendi Aeg on **30.4.2024**, siis inventuuri lehele tuuakse peale „Täida dokument“ vajutamist kasutaja/vastutaja koodid hetkeseisuga ehk 9.5.2024 seisuga.

Nr	Kood	Asukoha kood	Asukoht	VV ID	Kogus	Loetud	Kommentaar	Vara kommentaar	Kasutaja	Vastutaja	Osakond	Nimi	Soetusae	Amort %
1	DEMO7				1				OTT		TOOTMINE	DEMO7		33.3333
2	DEMO9				1				OTT			VANA VARA KALIDU	26.04.2024	10
3	VV1003			VV1003.2	1				OTT			VV1003		0
4	VV1004			VV1004.1	1				OTT	ARON		VV1004		0
5	VV1005			VV1005.1	1				OTT	JANE		VV1005		0
6	VV1006			VV1006.1	1				OTT	OTT		VV1006		0

From: <https://wiki.directo.ee/> - Directo Help

Permanent link: [https://wiki.directo.ee/et/vara\\_kasutajate/vastutajate\\_haldamine?rev=1715764673](https://wiki.directo.ee/et/vara_kasutajate/vastutajate_haldamine?rev=1715764673)

Last update: 2024/05/15 12:17

