Sisukord

Veebilehitsejate seadistused 1
Veebilehitseja üldised seadistused 1
Arvuti Interneti seadistused "Internet Options" 1
Veebilehitseja seadistused väljatrükkide jaoks 6
Internet Explorer 6
Mozilla Firefox 9
Chrome 10
Direct print / Silent print - trükkimine ilma dialoog aknata 10
Edge Download 11
Vana lahenduse tagasi 12
Kuidas hääestada lehitsejat pop-up lubama/keelama 15

Veebilehitsejate seadistused

Veebilehitseja üldised seadistused

Arvuti Interneti seadistused "Internet Options"

Alljärgnevalt on toodud seadistused, mis on Directo kasutamisel olulised üle vaadata. Kui veebilehitseja menüüriba on peidus, siis kasutage klaviatuurilt „Alt“ klahvi, et see nähtavale tuua.

1. Kui su arvutis on Internet Exporer, siis vali Internet Exploreris `Tools – Internet Options – General – Browsing history - Settings`
   või ava arvutis `Control Panel - Network and Sharing Center - Internet Options – General – Browsing history - Settings`



   - **Check for newer versions of pages** - Every time I visit the webpage
   - **Disk space to use** – Vahemik 50 - 250 MB



2. Tools – Internet Options – Security – Local Intranet – Sites – Advanced - seal peavad alumises suures valges kastis olema aadressid
https://directo.gate.ee/
https://login.directo.ee/



3. Tools – Internet Options – Security – Local Intranet – Custom Level –

`Downloads – Automatic prompting for file downloads` (uuemas versioonis lihtsalt File download) – **enable**



4. `Tools – Internet Options – Privacy – Pop-up Blocker` sektsioonis `Settings` – seal peavad alumises suures valges kastis olema aadressid
directo.gate.ee/
login.directo.ee/



5. `Tools – Internet Options – Advanced – Security` - **Do not save encrypted pages**

to disk – MITTE valitud ehk **ilma linnukeseta**



6. Internet Explorer 10 ja 11 puhul `Tools – Compatibility View Settings` - Avanevasse aknasse lisada gate.ee ja directo.ee (kui oldi Directo'sse logitud, siis on see juba pakutud seal vaikimisi) ning lõpuks Add nuppu vajutada



7. Vajalik ainult Kaardimakse ja/või dokumendihalduse korrektseks toimimiseks või kui on kasutusel *Direct print* (ilma trüki dialoogita printimine):
Tools – Internet Options – Security - Local Intranet – Custom Level - Initialize and Script ActiveX controls not marked as safe for scripting – enable



Veebilehitseja seadistused väljatrükkide jaoks

Väljatrükkide väljanägemine võib suuresti sõltuda Teie arvutis installitud veebilehitseja seadistustest. Kui väljatrükk on üldiselt korrektne, aga osa sellest ei mahu ühele lehele, jne, siis esimeseks sammuks on veebilehitseja sätete kontrollimine.

Internet Explorer

`Tools – Print – Page Setup`



Lehe sätted peavad olema järgmised:



Veenduge, et lehe suurus on A4, äärised ei tohi olla suuremad kui 5 mm. Header ja Footer sektsioonid on valikuga „Empty“.

Kui Margins on tollides, mitte millimeetrites, siis kontrollige üle arvuti Regiooni seadistused:

`Search Windows – Region & language settings`


Settings
Home
Find a setting
ime & language
Date & time
Region & language
Speech
Country or region
Windows and apps might use your country or region to give you local content
Estonia
Languages
You can type in any language that you add to the list. Windows, apps and websites will appear in the first language in the list that they support.
Add a language
English (United States)
Language pack available
Eesti
Language pack available
Related settings
Additional date, time & regional settings


Clock, Language and Region
Control Panel › Clock, Language and Region
Control Panel Home
System and Security
Network and Internet
Hardware and Sound
Programs
User Accounts
Appearance and Personalisation
Clock, Language and Region
Ease of Access
Date and Time
Set the time and date
Change the time zone
Language
Add a language
Change input methods
Region
Change location
Change date, time or number formats
Region
Formats
Location
Administrative
Format:
Estonian (Estonia)
Language preferences
Date and time formats
Short date: dd.MM.yyyy
Long date: dddd, d. MMMM yyyy
Short time: H:mm
Long time: H:mm:ss
First day of week: esmaspäev
Examples
Short date: 07.06.2017
Long date: kolmapäev, 7. juuni 2017
Short time: 15:10
Long time: 15:10:01
Additional settings...
OK
Cancel
Apply

Mozilla Firefox



Veenduge, et lehe suurus on A4, äärised ei tohi olla suuremad kui 5 mm. Header ja Footer sektsioonid on valikuga „Empty“.



Chrome

Chrome-s saab lehekülje sätteid muuta vahetult enne trükkimist.

Lehe suurus peab kinldasti olema A4, Margins – minimaalne võimalik väärtus (None).



Direct print / Silent print - trükkimine ilma dialoog aknata

Et Chrome/Edge ei küsiks igal trükkimisel kinnitust vaid trükiks vaikimisi printerisse, tuleb veebilehitseja käivitamiseks luua töölauale kiirtee rakenduseni ning määrata sinna parameeter :

```
--kiosk-printing
```

1. Start menüü
2. Otsi Chrome/Edge
3. Open file location
4. Avaneb kiirtee rakenduse installi kaustas, see tuleks kopeerida näiteks töölauale
5. Parem klikk just loodud kiirteel ning valik Properties kuhu saab sisestada eelmainitud parameetri.
   ⚠ jutumärgi ja parameetri vahel on tühik.
6. Lõpuks Ok, kui nüüd loodud kiirteest veebilehitseja käivitada, peaks kõik trükkimised kohe peale Directos print nupu vajutamist jõudma vaikimisi süsteemi printerisse ⚠ See puudutab

väljatrükke, mis avanevad HTMLis, mitte PDF-ina



Edge Download

MS Edge uusimas versioonis on kadunud ekraani alaossa tekkiv allalaadimise paneel



selle asemel tekkib see põhiakna päisesse



Viimane on ehk teatud olukordades mugav, kuid Directo kontekstis ülitüütu, sest üldjuhul on allalaadimised dokumendikesksed ning dokument on üldjuhul eraldi aknas, mitte peamenüüs, seega eeldaks ka allalaetut (pdf/manus) näha samas aknas.

Vana lahenduse tagasi

Edge käivitamisele tuleb lisada käsurea parameeter

```
--disable-features=msDownloadsHub
```

Tegevus on edukas, kui Edge käivitades **pole** päises enam näha Downloads ikooni

1. Tuvastame Edge startmenüü otsetee - selleks:
    - vasak klikk Windowsi logol vasakul alanurgas,
    - kirjutame *edge*
    - Paremklikk leitud Microsoft Edge ikoonil ning valime *Open file location*



2. Avanevast aknast klikime parema hiirega Microsoft Edge peal ning valime *Properties*



3. Target kasti tuleb lõppu lisada

```
--disable-features=msDownloadsHub
```

NB! tühik kindlasti vahele



4. Ok vajutamisel võib järgneda teade



See tähendab, et peate olema oma arvuti administraator, et seda liigutust lõpetada. Kui see nii ei ole (Ja OK nupu vajutamine annab mingi veateate või tegevus ei õnnestu), peate pöörduma ettevõtte IT osakonda, et tegevus lõpuni viia.

Kui Edge oli eelnevlat pin-itud menüüribale, siis tuleks muudatuste jõustumiseks

1. Pin-itud Edge eemaldada (parem klikk Edge ikoonil)



2. Lisada uuesti, leides Edge analoogselt tegevuse alguspunktile ning valides *Pin to Taskbar*



Et vähendada klikkide arvu, tasub näiteks piltide puhul määrata, et neid avataks alati automaatselt 

Kuidas hääestada lehitsejat pop-up lubama/keelama

EDGE
Chrome

From:
https://wiki.directo.ee/ - **Directo Help**

Permanent link:
https://wiki.directo.ee/et/veebilehitseja_seadistused?rev=1667482563

Last update: **2022/11/03 15:36**