

# Sisukord

**Massasetaja** ..... 3



# Massasetaja

Massasetaja võimaldab dokumendile asetada ridu, mis on eelnevalt ettevalmistatud näiteks Excelis või mõnes muus formaadis, mis võimaldab tekitada *tab-limited* tulemi, mida saab mälujuhvrise kopeerida. Ettevalmistatud ridade väljad peavad olema ette valmistatud järjekorras, mis on näidatud massasetaja akna allosas. Ettevalmistatud read tuleb asetada *copy-paste* meetodil massasetaja valgesse aknasse.

Massasetaja ×

Olemasolevate andmete ülekirjutus \* alates reast nr

Täidetakse kõik  Täida dokument

## Olemasolevate andmete ülekirjutus :

- **Täidetakse kõik** - Massimport aknasse lisatud read asetatakse dokumendile täpselt nii nagu need import aknas on. Kui imporditakse olemasolevate ridade peale, siis kõik väljad asetatakse üle (ka siis kui imporditakse täidetud väljale tühjus).
- **Täidetakse tühjad** - Võimaldab importida dokumendil juba olemasolevatele ridadele. Massimportides täidetakse ainult need väljad, mis imporditavatel dokumendi ridadel enne importimist tühjad olid.
- **Asetab täidetutele** - Importides asetatakse imporditavad väljad ainult neile dokumendi väljadele, mis on dokumendil juba enne importimist täidetud (tühjadele dokumendi väljadele infot ei impordita). Kui importida eelnevalt täidetud väljale tühjus, siis see asendataksegi tühjusega.
- **Asetab täidetud** - Asetab dokumendi ridadele kõik väljad, mis on import tabelis täidetud (tühjusega midagi üle ei asetata).

**alates reast nr** - Vaikimisi on siin täidetud dokumendi esimese tühja rea number. Kui on soov massasetades muuta või täiendada olemasolevaid ridu, siis tuleb siia kirjutada dokumendi selle rea number, millest alates ridu uuendada soovitakse.

From:  
<https://wiki.directo.ee/> - Directo Help

Permanent link:  
[https://wiki.directo.ee/et/yld\\_mass\\_asetaja?rev=1667289372](https://wiki.directo.ee/et/yld_mass_asetaja?rev=1667289372)

Last update: **2022/11/01 09:56**

