Table of Contents

Üldotsing 3
Seadistamine 3
Näited 4


Üldotsing

Üldotsing võimaldab eelnevalt seadistatud dokumentide ja nende väljade pealt otsingut teostada. Samad väljad on kuvatud ka dokumentide registrite infomullis, kui vastav valik on määratud. Üldotsing asub peamenüü vasaku ääreriba ülemises osas.

Seadistamine

Kood - dokumendi kood, valitav nimekiri avaneb topelt hiireklõpsuga.

Päis - sisestatakse dokumendi päise väljade koodid, mille seast soovitakse otsingut teostada. Väljad tuleb lisada komadega eraldatult. Väljade koodid on leitavad `Seadistused → Väljatrükkide häälestamine` alt avades seadistatav dokument ning vajutades XML nupule.



Programm küsib kaks küsimust - kas soovite kuvada lisavälju ning maatrikstrükkijat, nendele tuleb vajutada Cancel. Seejärel tuleb sisestada dokumendi number, mida soovitakse näidisena kasutada. Avaneb antud dokumendi XML fail ning dokumendi päise väljade koodid on leitavad <documents> → <document> ploki alt.



Read - sisestatakse dokumendi ridade väljade koodid, komadega eraldatult. Ridade koodid on leitavad dokumendi XML failis <documents> → <document> → <rows> → <row> alt.

Lisaväli - Ei/Jah määrab, kas üldotsingusse kaasatakse dokumendi lisaväljad või mitte.

Lisaväljad - sisestatakse lisaväljade koodid, komadega eraldatult.


Lehitsejas kuvatakse infomullina - mõjutab seda, kas dokumentide registris kuvatakse ülalpool määratud andmeid infomullis või mitte.

Kasutaja õigused - Ei/Jah määrab, kas üldotsingut teostades kuvatakse tulemus ainult kasutajal vastava dokumendi õiguse olemasolul (jah) või ei eelda dokumendi õigust (ei).

Näited

Näide, kuidas seadistada arve dokument üldotsinguks ning infomulliks:


Üldotsingusse tuleb lisada uus dokument - ARVE:




Seejärel on võimalik otsida kõikide arve antud väljade seast.




Lisaks kuvatakse pärast seadistamist arvete registris dokumendi numbri peale liikudes infomull arve andmetega.




Näide kuidas seadistada artiklile URL kaudu pildimull




Pildimulli nägemiseks artiklite registris tuleb seadistada **Üldotsing** all artiklikaart väljaga URL.




Kui artikli pilt ei ole sisestatud URL, vaid artikli lisaväljale, tuleb pildimulli toimimiseks see lisaväli valida süsteemi seadistuses **Artikli lisaväli, kus hoitakse pildi URLi**.



Pildimullis kuvatavaid faililaiendeid on võimalik muuta süsteemi seadistusega **Artikli pildimulli faililaiendid**. Siin määratud laiendid peavad sisalduma artiklikaardil määratud URLis. Kui pildi aadress ei sisalda pildi nime, siis tuleb seadistusse kirjutada ühisosa antud aadressist. Näiteks, kui pildi aadress oleks www.minusait.ee/showpic.php?id=345667, tuleks seadistuseks määrata



„showpic”.
Sarnaselt teiste väljade infomulli juhtimisega saab artikli pildimulli isiklike seadistuste alt välja



lülitada.

From:
https://wiki.directo.ee/ - **Directo Help**

Permanent link:
https://wiki.directo.ee/et/yld_otsing?rev=1792668026

Last update: **2026/10/22 14:20**