

Sisukord

Logistika Pluss liidestus	3
Väljundliidesed	3
Ostutellimused	3
Arved	3
Liidese testimine	4

Logistika Pluss liidestus

Directo liidestus Logistika Pluss laojaks.

Pöördumispunkt: https://login.directo.ee/xmlcore/nova_natura/xmlcore.asp

Nii väljund- kui sisendliidese poole pöördumisel tuleb kasutada parameetrit „key“, mille väärtuse leiab Directo SUPER õigusega kasutaja Seadistused → Üldised seadistused → Transpordi parameetrid alt (tüübiga XML).

Väljundliidesed

Ostutellimused

Pöördumispunkti poole tuleb pöörduda parameetritega „get=1“, „what=purchaseorder“, „key=[appkey väärtus]“

Lisaparametritena saab kasutada: „number“, „supplier“, „status“, „ts“

Skeema: https://login.directo.ee/xmlcore/nova_natura/ws_otellimused.xsd

Arved

Pöördumispunkti poole tuleb pöörduda parameetritega „get=1“, „what=invoice“, „key=[appkey väärtus]“

Lisaparametritena saab kasutada: „number“, „supplier“, „status“, „ts“

Skeema: https://login.directo.ee/xmlcore/nova_natura_2/ws_arved.xsd

Arvete väljundisse näidatakse ainult kindla staatusega arveid. Staatused on määratud transpordi parameetrite all:

 Sal

XML

TÜÜP	XML
KOOD	2_status
PARAMEETER 1	Logistika Pluss
PARAMEETER 2	
PARAMEETER 3	
PARAMEETER 4	
SELGITUS	Parameeter 1 = arve staatus, mida väljundisse näidatakse

Liidese testimine

Testimiseks tuleb kasutada seda vormi: https://login.directo.ee/xmlcore/nova_natura/webupload.html

From:

<https://wiki.directo.ee/> - Directo Help

Permanent link:

https://wiki.directo.ee/firma/nova_natura/logistika_pluss

Last update: **2025/03/19 11:19**

