

Table of Contents

Logistika Pluss liidestus

Väljundliidesed

Ostutellimused

Arved

Liidese testimine

3

3

3

3

4

Logistika Pluss liidestus

Directo liidestus Logistika Pluss lao jaoks.

Pöördumispunkt: https://login.directo.ee/xmlcore/nova_natura/xmlcore.asp

Nii väljund- kui sisendliidese poole pöördumisel tuleb kasutada parameetrit "key", mille väärtuse leiab Directo SUPER õigusega kasutaja Seadistused → Üldised seadistused → Transpordi parameetrid alt (tüübiga XML).

Väljundliidesed

Ostutellimused

Pöördumispunkti poole tuleb pöörduda parameetritega "get=1", "what=purchaseorder", "key=[appkey väärtus]"

Lisaparameetritena saab kasutada: "number", "supplier", "status", "ts"

Skeema: https://login.directo.ee/xmlcore/nova_natura/ws_otellimused.xsd

Arved

Pöördumispunkti poole tuleb pöörduda parameetritega "get=1", "what=invoice", "key=[appkey väärtus]"

Lisaparameetritena saab kasutada: "number", "supplier", "status", "ts"

Skeema: https://login.directo.ee/xmlcore/nova_natura_2/ws_arved.xsd

Arvete väljundisse näidatakse ainult kindla staatusega arveid. Staatused on määratud transpordi parameetrite all:

 Sal

XML

TÜÜP	XML
KOOD	2_status
PARAMEETER 1	Logistika Pluss
PARAMEETER 2	
PARAMEETER 3	
PARAMEETER 4	
SELGITUS	Parameeter 1 = arve staatus, mida väljundisse näidatakse

Liidese testimine

Testimiseks tuleb kasutada seda vormi: https://login.directo.ee/xmlcore/nova_natura/webupload.html

From:

<https://wiki.directo.ee/> - Directo Help

Permanent link:

https://wiki.directo.ee/firma/nova_natura/logistika_pluss?rev=1742375945

Last update: **2025/03/19 11:19**

