

# Table of Contents

**SMTP nustatymų konfigūravimas** ..... 1



# SMTP nustatymų konfigūravimas

Pašto serverio konfigūravimą galite rasti vartotojo nustatymuose: NUSTATYMAI→ASMENINIAI NUSTATYMAI→VARTOTOJAS.

Svarbu užpildyti šiuos nustatymų laukelius:

1. **Siuntėjas** - čia nurodome SMTP, jeigu norime kad Directo laiškus siųstų per asmeninį pašto serverį. Jeigu čia paliekame Directo, laiškai bus siunčiami iš Directo serverio, tačiau kai kurie pašto serveriai gali blokuoti Directo siunčiamus laiškus.
2. **El. pašto serveris** - čia nurodome pašto serverio adresą bei port'ą. Juos galite rasti Outlook programoje.
3. **SSL** - čia pasirenkame TAIP, jeigu jūsų nurodytas pašto serveris naudoja SSL.
4. **Prisijungimo vardas** - čia nurodomas prisijungimo vardas, kurį naudojate nurodytam pašto serveriui.
5. **Slaptažodis** - čia nurodomas prisijungimo slaptažodis, kurį naudojate nurodytam pašto serveriui.

Asmeniniai nustatymai > Vartotojas

Parašas

Siuntėjas SMTP

El. pašto serveris pastas.balt.net:465  
Serverio adresas:Portas

SSL Taip

Prisijungimo vardas

Slaptažodis

Siųsti kaip prisegtuką PDF

Prisegti su el. paštu Ne

Outgoing mail

Server pastas.balt.net Port 465

Encryption method SSL/TLS

Server timeouts

☐ Require login using Secure Password Authentication

Incoming mail

User name

Password

☒ Remember password

Server pastas.balt.net Port 995

☒ This server requires an encrypted connection (SSL/TLS)

☐ Require login using Secure Password Authentication (SPA)

**SVARBU:** laukelyje El. paštas turite nurodyti tą pašto adresą, kurio nustatymus suvedėte. Kitu atveju Directo negalės išsiųsti laiškų.

**i** Jeigu Jūs naudojate **Office 365**, tuomet reikia atlikti tokius nustatymus:

1. **SSL** - čia pasirenkame TAIP, jeigu jūsų nurodytas pašto serveris naudoja SSL.
2. Reikia per Office 365 admin panelę įjungti Authenticate SMTP. Šis pakeitimas įsijungia po paros laiko. Jeigu nebus įjungtas šis nustatymas, neveiks siuntimas.
3. **El. pašto serveris** - smtp.office365.com: (portas 25 arba 587)

**!** Jeigu SMTP serveryje yra sukonfigūruotas prieigos apribojimas pagal IP adresus, įtraukite login.directo.ee (arba IP adresą 90.190.150.210) į leistinių (trusted) siuntėjų sąrašą.

From:

<https://wiki.directo.ee/> - **Directo Help**

Permanent link:

<https://wiki.directo.ee/lt/smtp?rev=1604594311>

Last update: **2020/11/05 18:38**