

Table of Contents

Pārlūkprogrammu iestatījumi	1
<i>Internet Explorer</i>	1
Pārlūkprogrammu drukas iestatījumi	6
<i>Internet Explorer</i>	6
<i>Google Chrome</i>	6
<i>Mozilla Firefox</i>	6
Pārlūkprogrammu saglabātās paroles	7
<i>Internet Explorer</i>	8
<i>Google Chrome</i>	9
Pārlūkošanas vēsturisko datu dzēšana	9
<i>Internet Explorer</i>	10
<i>Google Chrome</i>	12
<i>Mozilla Firefox</i>	12
<i>MS Edge</i>	14
Uznirstošo logu bloķēšana	15
<i>Mozilla Firefox</i>	15
<i>Internet Explorer</i>	16
<i>Google Chrome</i>	17

Pārlūkprogrammu iestatījumi

Šajā sadaļā aprakstīti iestatījumi, kurus nepieciešams veikt pārlūkprogrammā, kurā tiek izmantots *Directo*.


Internet Explorer

Šeit aprakstītie iestatījumi ir jāveic, ja *Directo* tiek lietots, izmantojot *Internet Explorer*.

1. Vispirms jāuzspiež uz *Internet Explorer* uzstādījumu ikonas (vai arī uz sadaļas Tools) un jādodas uz sadaļu Internet options.

Pēc tam jaunatvērtā lodziņa sadaļā General jāuzspiež uz pogas Settings.

Pēc tam pie Check for newer versions of stored pages jāatzīmē Every time I visit the webpage. Savukārt lauciņā, kurš atrodas pie Disk space to use ir jāieraksta skaitlis, kurš ietilpst diapazonā no 50 līdz 250. Pēc tam jānospiež poga OK.




2. Lodziņā, kurš tika atvērts, uzspiežot uz *Internet Explorer* uzstādījumu ikonas vai sadaļas Tools un pēc tam nospiežot uz Internet options, jādodas uz sadaļu Security.

Pēc tam jāuzspiež uz Local intranet un pēc tam jānospiež poga Sites. Tad tiks atvērts jauns logs, kurā jānospiež poga Advanced. Pēc pogas nospiešanas tiks atvērts vēl viens jauns logs, kura lauciņā Websites jābūt rakstītam


- <https://directo.gate.ee/>
- <https://login.directo.ee/>

Lai konkrētās saites būtu redzamas lauciņā Websites, katra saite jāieraksta lauciņā Add this website to the zone un jānospiež poga Add.



3. Lodziņā, kurš tika atvērts, uzspiežot uz *Internet Explorer* uzstādījumu ikonas vai arī sadaļas Tools un pēc tam nospiežot uz Internet options, jādodas uz sadaļu Security.


Pēc tam jāuzspiež uz Local intranet un jānospiež poga Custom level. Tad tiks atvērts jauns logs, kurā pie File download (vecākās *Internet Explorer* versijās šis iestatījums tiek saukts par Automatic prompting for file downloads) jāatzīmē Enable un pēc tam jānospiež poga OK.




4. Šis uzstādījums ir saistīts ar karšu maksājumiem un dokumentu pārvaldību.

Lodziņā, kurš tika atvērts, uzspiežot uz *Internet Explorer* uzstādījumu ikonai vai arī sadaļas Tools un pēc tam nospiežot uz Internet options, jādodas uz sadaļu Security.

Pēc tam jāuzspiež uz Local intranet un jānospiež poga Custom level. Tad tiks atvērts jauns logs, kurā pie Initialise and Script ActiveX controls not marked as safe for scripting ir jāatzīmē Enable.



5. Lodziņā, kurš tika atvērts, uzspiežot uz *Internet Explorer* uzstādījumu ikonai vai arī sadaļas Tools un pēc tam nospiežot uz Internet options, jādodas uz sadaļu Privacy un pēc tam jānospiež poga Settings.




Pēc pogas nospiešanas tiks atvērts vēl viens jauns logs, kura lauciņā Allowed sites jābūt rakstītam

- directo.gate.ee/
- login.directo.ee/


Lai konkrētās saites būtu redzamas lauciņā Allowed sites, katra saite jāieraksta lauciņā Address of website to allow un jānospiež poga Add.

6. Lodziņā, kurš tika atvērts, uzspiežot uz *Internet Explorer* uzstādījumu ikonas vai arī sadaļas Tools un pēc tam nospiežot uz Internet options, jādodas uz sadaļu Advanced. Jāpārlicinās, ka pie Do not save encrypted pages to disk nav ielikts ķeksītis. Ja ķeksītis ir ielikts, tad tas jāizņem un jānospiež poga OK.



7. Ja tiek izmantots *Internet Explorer* 10 vai 11, tad jāuzspiež uz *Internet Explorer* uzstādījumu ikonas vai arī sadaļas Tools un jādodas uz sadaļu Compatibility View settings.

Pēc tam atvērsies lodziņš, kura lauciņā Websites you've added to Compatibility View jābūt ierakstītam gate.ee un directo.ee . Lai konkrētajā lauciņā būtu norādītas šīs saites, katra no tām jāieraksta lauciņā Add this website: un jānospiež poga Add.




Pārlūkprogrammu drukas iestatījumi

Izdrukas izskatu ietekmē ne tikai izdrukas kodējums, bet arī pārlūkprogrammas iestatījumi.

Internet Explorer

Vispirms jāuzspiež uz *Internet Explorer* uzstādījumu ikonas un jādodas uz sadaļas Print sadaļu Page setup (vai arī jāuzspiež uz File un pēc tam jādodas uz sadaļu Page setup).

Pēc tam lodziņā, kurš tika atvērts, kā Page Size jāizvēlas A4; sadaļā Margins jānorāda apmaļu izmēri, kuri nepārsniedz 5 cm; pie visām Headers and Footers sadaļām jāatzīmē Empty. Ir ieteicams ielikt ķeksīti arī pie Enable Shrink-to-Fit.




Google Chrome

Google Chrome drukas iestatījumus var nomainīt tieši pirms printēšanas.


Pie Papīra izmēri (*Paper size*) jāatzīmē A4 un pie Maļas (*Margins*) jāatzīmē Noklusējums (*Default*).

Mozilla Firefox

Vispirms jāuzspiež uz *Mozilla Firefox* galvenās izvēlnes ikonas un jādodas uz sadaļu Print.



Pēc tam jānospiež poga Page Setup.



Pēc tam jaunatvērtā lodziņa sadaļā Margins & Header/Footer jānorāda apmaļu izmēri, kuri nepārsniedz 5 cm un pie visām Headers & Footers sadaļām jāatzīmē blank. Vēl jāpārliedz, ka lapas izmērs atbilst A4 formātam.


Pārlūkprogrammu saglabātās paroles

Pārlūkprogrammu iepriekš saglabātās paroles ir pieejamas, lai tās apskatītu vai nepieciešamības


gadījumā labotu/dzēstu.

Internet Explorer

Jāatver Interneta opcijas zem zobraata rīka:




Tālāk jādodas uz lapu Saturs un jāklikšķina uz pirmās iestatījumu pogas, bet pēc tam uz pogas Pārvaldīt paroles:




Google Chrome

Zem trīspunktu rīka jāatver pārlūka iestatījumi (Settings):



Un jāatrod Autofill sadaļa:



Sekojoš bultiņai labajā pusē, atvērsies saglabāto parolu saraksts, kurā, lai atrastu kādu paroli, jāatrod vajadzīgā adrese un jānospiež uz actiņas:

 login.directo.ee

aim

.....



⋮

Pārlūkošanas vēsturisko datu dzēšana

Darba gaitā pārlūkprogrammas saglabā savā atmiņā vietņu datus, lai paātrinātu lapu ielādes laiku, bet ilgākā periodā vai pēc apjomīgam darbībām tas var novest pie tā, ka darbības ātrums, otrādi,

palēninās vai tiek parādīta acīmredzami novecojusi informācija.


Šādos gadījumos ir ieteicams veikt pārlūkošanas datu tīrīšanu, izmantojot ātrumtaustiņu kombināciju **Ctrl+Shift+Delete**.

Noteikti pievērsiet uzmanību, lai netiktu iezīmēta opcija parolu dzēšanai (ja vien to nevēlaties).

Zemāk ir parādītas atsevišķu pārlūku pieejamās opcijas pie šīs darbības.


Internet Explorer

Atverot ar Ctrl+Shift+Delete dzēšanai pieejamās opcijas, jāieķeksē pagaidu failus un sīkfailus un jānospiež poga „Dzēst”.




IE ir iespējams iestatīt, lai šie dati tiktu dzēsti ikreiz, kad tiek aizvērts pārlūks.

Tam ir nepieciešams atvērt IE Interneta opcijas:



Un jāaktivizē atbilstošā opcija.



Google Chrome

Atverot ar Ctrl+Shift+Delete dzēšanai pieejamās opcijas, jāieķeksē cookies un cached files un jānospiež poga „Clear data”.

Clear browsing data

Basic Advanced

Time range All time ▼

☐ Browsing history
Clears history from all signed-in devices. Your Google Account may have other forms of browsing history at myactivity.google.com.


☒ Cookies and other site data
Signs you out of most sites. You'll stay signed in to your Google Account so your synced data can be cleared.

☒ Cached images and files
Frees up 319 MB. Some sites may load more slowly on your next visit.


Cancel Clear data

Mozilla Firefox

Atverot ar Ctrl+Shift+Delete dzēšanai pieejamās opcijas, jāieķeksē Cookies, Cache un Offline data un jāapstiprina darbība.



Firefox ir iespējams iestatīt tā, lai šie dati tiktu dzēsti ikreiz, kad tiek aizvērts pārlūkprogramma. Tam ir jāatver Firefox opcijas:



Un jāaktivizē atbilstošā opcija.

Cookies and Site Data

Your stored cookies, site data, and cache are currently using 780 KB of disk space. [Learn more](#)

[Clear Data...](#)[Manage Data...](#)

Delete cookies and site data when Firefox is closed

[Manage Permissions...](#)

MS Edge

Atverot ar Ctrl+Shift+Delete dzēšanai pieejamās opcijas, jāieķeksē sīkfaili un kešoti faili un jānospiež poga „Notīrīt”.

«

Pārlūkošanas datu notīrīšana

→

☐

Pārlūkošanas vēsture

☒

Sīkfaili un saglabātie tīmekļa vietnes dati

☒

Kešoti dati un faili

☐

Cilnes, ko esmu atlicis malā vai nesen aizvēris

☐

Lejupielādes vēsture

☐

Automātiskās aizpildīšanas dati (tostarp veidlapas un kartītes)

☐

Paroles

☐

Multivides licences

☐

Tīmekļa vietnes atļaujas

[Pārvaldīt atļaujas](#)

Notīrīt

Notīrīt šos datus ikreiz, kad aizveru pārlūkprogrammu



☒



ieslēgts

Zemāk uzreiz ir iespējams aktivizēt opciju, lai šie dati tiktu dzēsti ikreiz, kad tiek aizvērtā pārlūkprogramma.

Uznirstošo logu bloķēšana



Mozilla Firefox








Internet Explorer





Google Chrome





Allow

 login.directo.ee

Add



Add a site

Site

CancelAdd

From:

<https://wiki.directo.ee/> - **Directo Help**

Permanent link:

https://wiki.directo.ee/lv/veebilehitseja_seadistused?rev=1593625047Last update: **2020/07/01 20:37**