Sisukord

Lokalizacje kas fiskalnych (punkty pracy kasjera) 3
Czym są lokalizacje? 3
Pola lokalizacji 3
Jak działają lokalizacje w systemie? 4

Lokalizacje kas fiskalnych (punkty pracy kasjera)

Czym są lokalizacje?

Lokalizacje to konkretne punkty, w których dochodzi do obsługi gotówki – przyjmowania płatności i przeprowadzania transakcji kasowych. Każda **szuflada kasowa** powinna mieć przypisaną własną lokalizację. **Lokalizacje** można ustawić w ścieżce: `Ustawienia → Ustawienia ogólne → Lokalizacje`


W praktyce:

- Jeśli w jednym punkcie sprzedaży znajdują się dwa stanowiska komputerowe, ale korzystają one z **jednej szuflady kasowej**, można zdefiniować **jedną wspólną lokalizację** — obaj sprzedawcy logują się do tej samej lokalizacji.
- Jeśli jednak każde stanowisko posiada **własną szufladę kasową**, należy utworzyć **osobne lokalizacje** — każda szuflada (czyli punkt obsługi gotówki) musi być przypisana do odrębnej lokalizacji.

Dzięki temu możliwe jest dokładne śledzenie przepływu gotówki w zależności od fizycznego miejsca jej obsługi.


Pola lokalizacji

1. **Kolejność sortowania:** Określa kolejność wyświetlania lokalizacji użytkownikowi przy logowaniu. Przydatne, jeśli użytkownik ma przypisane wiele lokalizacji.
2. **Kwota gotówki przechowywana w POS:** Domyślna wartość gotówki w kasie, która pojawi się w module **„Koniec dnia“**. Służy jako punkt odniesienia przy rozliczaniu zmiany.
3. **Nowa grupa klienta:** Domyślna klasa klienta przypisywana nowo tworzonym klientom, logowanym w tej lokalizacji.
5. W polu **Dostawca drukarki** wybrać odpowiedniego dostawcę urządzenia - **Novitus**
6. W polu **IP internetu:Port** należy wpisać adres IP drukarki i podać numer portu komunikacyjnego
7. **Konto gotówkowe** - konto księgowe dla gotówki.
8. **Termin płatności** uzupełniamy termin płatności utworzony dla gotówki (typ gotówka)
9. **Płatność kartą** - uzupełniamy termin płatności utworzony dla kart (typ karta)
10. **Magazyn**
11. **Domyślny klient**
12. **Numeracja**
13. **Cennik**



Jak działają lokalizacje w systemie?

- **Lokalizacja przypisywana jest użytkownikowi** w momencie logowania.
- Po zalogowaniu, jeśli użytkownik ma dostęp do więcej niż jednej lokalizacji, zostanie wyświetlone **okno wyboru lokalizacji**, w której użytkownik będzie pracować.
- **Ustawienia lokalizacji mają pierwszeństwo** przed ustawieniami systemowymi oraz ustawieniami indywidualnymi użytkownika — to znaczy, że po zalogowaniu, parametry pracy będą wynikać z ustawień wybranej lokalizacji.



From:
https://wiki.directo.ee/ - **Directo Help**

Permanent link:
https://wiki.directo.ee/pl/arvutid?rev=1767883224

Last update: **2026/01/08 16:40**