Table of Contents

Objekti tasemed 3
1. Objekti taseme väljad 3
2. Seadistused 4
2.1. Objekti tase kohustuslik finantskontol 5
3. Objektitasemete näited 6
3.1. Näide: Osakond 6
3.2. Näide: Auto 6

Fix Me! **This page is not fully translated, yet. Please help completing the translation.**
(remove this paragraph once the translation is finished)

Objekti tasemed

`Seadistused → Raamat → Objekti tasemed`

Objektide tasemed on vajalikud erinevat tüüpi objektide eristamiseks ja grupeerimiseks. Ühel kandereal võivad olla vastavalt vajadusele kas kõik või ainult osad objekti tasemed täidetud.


Objekti tasemed luua enne objektide loomist. Vajadusel saab ka hiljem lisada objekti tasemeid ning valmis objekte ümber tõsta teistele tasemetele.

Objekti tasemeid kasutatakse kuluüksuste jaotamise jaoks, mis on laiemad, kui objektid ise. See piirab objekti asetamist dokumentide peale, sest ühe taseme objekte mitu asetada ei saa (nt. Osakond - müük, ladu, tootmine jne).

Sama taseme objekte ei saa kõrvuti asetada, samuti ei saa ka päises ja real olla sama taseme objekt.

Peale objektitasemete loomist tuleb tasemed märkida ka objekti kaartidele. Kui objekte on kasutusel väga palju, siis on võimalik massimpordi abil objekti tasemete info objektide peale asetada.

1. Objekti taseme väljad



- **Kood**- objekti taseme kood
- **Nimi**- objekti taseme nimi
- **Tase**- taseme number
- **KOHUSTUSLIK** - dokumendi liigi kaupa saab märkida, milline objekti tase on dokumendil kohustuslik. Kui dokumendi liigil on märgitud tase kohustuslikuks, siis ei saa dokumenti

kinnitada ilma selle taseme objektita.
- **LOO** - ei ole kasutusel

Kood ja tase peavad olema üks ja sama number, kõige kõrgem objekti tase on 0, edasi järgnevad 1,2,3 jne.

Kohustuslikkus dokumendi kaupa


Objekti tasemed saab soovi korral märkida dokumentidele kohustuslikuks. Näiteks, et arvetel peab alati olema märgitud 1. taseme objekt.

2. Seadistused


Objektitasemete asetajas kasutamiseks märkida `Süsteemiseadistused → Üldised seadistused→ Kas objekti asetaja on maatriks - Jah`.



Vajalik, et saaks asetada mitme erineva objektitaseme objekte järjest.




Kui on märgitud **EI**, saab ühele reale asetada läbi asetaja ainult ühe objekti, asetajas on näha objektid ühe rivina.



Käsitsi saab kirjutada komaga mitu objekti üksteise järel.


2.1. Objekti tase kohustuslik finantskontol

`Seadistused → Raamat → Finantskontod` Kontokaardil saab märkida milline objektitase peab olema täidetud, muidu ei saa dokumente kinnitada.




3. Objektitasemete näited

3.1. Näide: Osakond



3.2. Näide: Auto



From:
https://wiki.directo.ee/ - **Directo Help**

Permanent link:
https://wiki.directo.ee/en/obj_tase?rev=1716972942

Last update: **2024/05/29 11:55**