Sisukord

PÕHIVARA MUUTUS 3
1. Dokumendi nupud 4
1.1. Päise nupud 4
1.2. Ridade nupud 4
2. Dokumendi väljad 5
2.1. Üld väljad 5
2.2. Ridade väljad 5
2.2.1. Informatiivsed mittemuudetavad väljad 5
2.2.2. Muudetavad väljad - kõigil kasutatajatel 5
2.2.3. Muudetavad väljad - Põhivara kinnita õigusega 6
3. Peenhäälestus 7
4. Toimimine 7
5. Näited 8
5.1. Muudeti kasutajat, osakonda ja objekti 8
Põhivara muutuse dokumendil sammud: 8
Põhivara kaardil on muutused näha: 10
5.2. Muudeti amortisatsiooni % ning amortisatsiooni osakaalu 10
Põhivara muutuse dokumendil sammud: 10
Põhivara kaardil on muutused näha: 11
5.3. Personali kaardilt asetuvad objekt ja osakond 12
5.3.1. Vara ja personali seos = Kasutaja 12
5.3.2. Vara ja personali seos = Vastutaja 12
5.3.3. Vara ja personali seos = Puudub 12

PÕHIVARA MUUTUS


Dokumenti ei saa kinnitusest avada !

Korraga ei tohi kasutada Vara kaarti ja Põhivara muutuse dokumenti, andmed ei liigu õieti ja Directo ei paranda valest kasutamisest tingitud vigasid.

Dokument põhivara väljadel oleva info muutmiseks.

- Põhivara kaardi peal olevate andmete (objektide, projekti, osakonna, kasutaja, vastutaja, kliendi jne) muutmiseks luuakse dokument **Põhivara muutus→**
- **Põhivara muutus** dokumendile kantakse soovitud põhivarad.
- **Päises** – TÄIDA - saab valida kasutaja, vastutaja, osakond, objektid, projektid, klient, asukoht (asukoha ID), asukoha väljad (ruum, hoone nr., tänav, linn).
- **Peenhäälestuse all** – saab valida aadressi rohkem välju kui ainult Asukoht (s.t. aadressiID)
- **Omadused**, mida soovitakse muuta tuleb märkida vastava tulba peal **Muuda välju** linnukese abil aktiivseks.
- **Muuta** – saab ainult neid välju, mis märgitakse aktiivseks.
- **Põhivara muutust** on võimalik algatada ka **põhivara kaardi ja vara inventuuri registrist** nupuga **Muuda PV**.
- **Ridade välju** saab juurde tuua, ära võtta ja järjekorda muuta.
- **Vaikimisi on ridade tulbad lukus**. Vajutad tulba peale - ja siis saab **lukust lahti** teha - tulba kõrval on mutrivõtmeke.
- Kõikidest väljadest mida saab vahetada, saab mutrivõtme alt lisada „eelmine ehk praegu kehtiv“ välju juurde.
- Põhivara muutus **menetletakse**, kui nii on ettenähtud.
- Põhivara muutus **kinnitatakse**. Moodustub kanne INV_MUUTUS (kande näited allpool)
- Kirjutatakse uued andmed ridade ja kasutajate tabelitesse (senised kasutajad ja vastutajad lõpetatakse). Muudetakse andmed seotud registrites (näiteks personali kaardil sakil Varad) jne.

Register asub `Raamat → Dokumendid → Põhivara muutus`.
Muudetakse Põhivarade kaartide välju **Kasutaja, Vastutaja, Osakond, Asukoht, Objekt, Projekt, Klient, Klass, Arvestuse lõpp**. Võimaldab jälgida vara liikumise kulgu ning kasutada infot ajatundlikult.



1. Dokumendi nupud

1.1. Päise nupud



- **Uus** - avab uue täitmata dokumendi.
- **Salvesta** - salvestab dokumendi.
- **Kinnita** - kinnitab dokumendi.
- **Kopeeri** - teeb dokumendist koopia. Dokumendil on kõik kopeeritaval dokumendil olevad varad ning aktiivsed Muuda väljad. Korraga saab olla avatud ainult üks salvestamata mustand. Kui uus dokument salvestada, saab teha järgmise koopia.
- **Jäta** - nupp on aktiivne, kui kanne on mustand olekus ehk kandel on tehtud salvestamata muudatusi. Pärast Jäta nupu vajutamist salvestamata muudatused eemaldatakse ja kanne muutub salvestatud olekusse.
- **Kustuta** - kustutab kande. Küsib eelnevalt, kas olete kindel, et soovite kustutada.
- **Manused** - võimaldab dokumendiga siduda faile.
- **Meili** - võimaldab saata dokumenti meili teel.
- **Trüki** - trükib dokumendi.

1.2. Ridade nupud

- 

- saab välja tuua erinevaid vara välju, mida täites saab korraga asetada antud tingimustele vastavad põhivarad.
- 

- käivitab asetamise eelvalitud tingimuste alusel esimeselt tühjalt realt. Nupu käivitumise tingimuseks on, et oleks vähemalt üks asetamise filter täidetud.



- **Kopeeri valitud** - kopeerib valitud read kopipuhvrisse. Ridade valimiseks tuleb vajutada rea numbril. Nupp ei ole aktiivne, kui ühtegi rida valitud ei ole. Kopeeritud read saab kleepida rea kontektsimenüü alt (avaneb rea numbri peal parema hiirekliki tegemisel) „kleebi read“ valikuga.
- **Kustuta valitud** - kustutab valitud read. Ridade valimiseks tuleb vajutada rea numbril. Nupp ei ole aktiivne, kui ühtegi rida valitud ei ole.
- **Massasetaja** - võimaldab tabeli (enamasti excel) alusel read täita/asetada. Massasetaja nupu all olevas ABI-s on kirjas, millises järjekorras peavad tulbad olema.
-  - ridade kõrguse mõjutamiseks.
-  - tabeli või valitud ridade eksportimiseks.
-  - võimalik valida, milliseid tulpasid ridadel näidatakse ja milliseid mitte.

2. Dokumendi väljad

2.1. Üld väljad

- **Number** – dokumendi number
- **Aeg** - dokumendi mõju ja moodustuva kande aeg
- **Kommentaar** - tekstiväli, asetub finantskandele
- **DOKUMENDI TÄITJA** - dokumendi täitja väljad on vabalt valitavad, dokumendi tüübi ja kasutajapõhised. Salvestada saab erinevaid väljade kombinatsioone ning neid välja tuua. Dokumendi asetaja võimaldab korraga asetada palju põhivarasid nt. osakond ADMIN kõik põhivarad või kasutaja MALLE kõik põhivarad.

2.2. Ridade väljad

Väljad on vaikimisi pandud. Ise saab väljade kogust ning asetust muuta - välju ära võtta, juurde panna ja järjekorda muuta.

2.2.1. Informatiivsed mittemuudetavad väljad

- **Kood**- valik põhivara tabelist. Asetub kood.
- **Nimi**- põhivara nimi (toodud nähtavale Häälestus - Vali vara lisainfo väljad).
- **E Kasutaja** - kasutaja kood enne muutmist
- **E Vastutaja** - vastutaja kood enne muutmist
- **E Osakond** - osakonna kood enne muutmist
- **E Asukoht** - aadressi ID enne muutmist
- **E Arvestusmeetod** - arvestusmeetod enne muutmist
- **E Klient**- kliendi kood enne muutmist
- **E Klass** - põhivara klass enne muutmist
- **E Vara tüüp konto** - põhivara soetusmaksumuse konto enne muutmist
- **E Kulumi konto** - kulumikonto enne muutmist
- **E Amordi konto** - kulukonto enne muutmist
- **E Mahak. konto** - kulukonto enne muutmist
- **E Müügi kasum konto** - tulukonto enne muutmist
- **E Müügi kahjum konto** - tulukonto enne muutmist
- **E Objekt** - objekt(id) enne muutmist
- **E Projekt** - projekt enne muutmist
- **E Amort%** - amortisatsiooni % aastas enne muutmist
- **E Kulu objekt** - objekt enne muutmist
- **E Kulu projekt** - projekt enne muutmist
- **E Lõppaeg** - arvestuse lõppkuupäev enne muutmist
- **E Min.väärtus** - min. väärtus enne muutmist


2.2.2. Muudetavad väljad - kõigil kasutatajatel

- **Kasutaja** - valik kasutajate nimekirjast, asetub kood
- **Vastutaja** - valik kasutajate nimekirjast, asetub kood

- **Osakond** - valik osakonna nimekirjast, asetub kood
- **Asukoht** - aadressi ID
- **Klient**- valik klientide nimekirjast, asetub kood.

2.2.3. Muudetavad väljad - Põhivara kinnita õigusega


`Seadistused → Üldine → Kasutajagrupid`. Kasutajagrupp SUPER moodul - inventar_pv kinnita õiguse seadistamine:



Kinnita õiguse lisamine, lubab muuta Põhivara muutus dokumendil järgnevaid välju:


- **Klass** - vara klassi kood, asetub Põhivara klass ning klassi pealt kõik klassi kontod
- **Kontod - vara tüüp** - varakonto, kus on põhivara soetusmaksumus
- **Kontod - kulum** - varakonto näiteks „Akumuleeritud põhivara kulum“
- **Kontod - amort** - kulukonto näiteks „Põhivara kulum“
- **Kontod - mahak.** - kulukonto, mida kasutatakse mahakandmise jaoks
- **Kontod - müügi kasum** - tulukonto, kuhu kantakse põhivara müügi korral nii müügitulu kui maha kantud jääkväärtus juhul kui müügihind on kõrgem kui jääkväärtus
- **Kontod - müügi kahjum** - tulukonto, kuhu kantakse põhivara müügi korral nii müügitulu kui maha kantud jääkväärtus juhul kui müügihind on madalam kui jääkväärtus
- **Objekt** - objekt või objektid
- **Projekt**- projekt
- **Amort%**- amortisatsiooni % aastas
- **Osakaal**- numbriline väli
- **Kulu objekt**- objekt või objektide komaga nimekiri
- **Kulu projekt**- valik projektide nimekirjast, asetub kood
- **Arvestusmeetod** - amortisatsiooni arvestuse meetod
- **Lõppaeg** - asetub kuupäev
- **Min.väärtus** - asetub summa

Mutrivõtmele vajutades avaneb võimalus lisada Muuda välju:



3. Peenhäälestus

Päise paremal servas  nupule vajutamine avab peenhäälestuse seadistused.



- **Vali asukoha lisainfo väljad** - võimaldab dokumendi ridade tulpadele lisada aadressi infovälju.
- **Vali vara lisainfo väljad** - võimaldab dokumendi ridade tulpadele lisada vara infovälju.

4. Toimimine

1. Dokument **algatatakse** registrist, põhivara kaardilt või inventuuri dokumendilt:

- a. Registrist luues tekib tühi dokument;
- b. Põhivara kaardilt luues on muudetava põhivara väli täidetud põhivara koodiga;

- c. Inventuuri dokumendilt luues saab ühe või mitme põhivara andmeid muuta (nt. asukoht, vastutaja jne);
- d. Dokumendile saab asetada **ainult maha kandmata** (>0 aktiivset rida) põhivara;

2. Dokument on menetletav
3. **Kinnitamisel**:

- a. Uus Arvestuse lõpp ei tohi olla varasem, kui viimane kulumiarvestus;
- b. Dokumendil peab olema vähemalt üks muudetav omadus;
- c. Dokumendi aeg peab olem hilisem, kui registreerimise-, viimase amordi-, antud põhivara viimase muutmise aeg;


4. **Kinnitamise tulemusena**:


- a. Luuakse tabelisse uued kehtivad omadused (terve komplekt, k.a. need mida ei muudetud). Eelmised jäävad tabelisse alles, kuid märgitakse suletuks.
- b. Moodustub kanne, kande tüüp= INV_MUUTUS.

5. Muutmist saab kinnitusest avada, kui puuduvad antud põhivara hilisemad tehingud (muutmine, kulumiarvestus, inventuur, mahakandmine jne)

5. Näited

- Seadista dokumendi read endale sobivaks Nt. **Külmuta paremale** - jätab selle tulba alati nähtavaks liikudes paremale. **Kiirlink** - valik viib tabeli kohe märgitud väljani.







5.1. Muudeti kasutajat, osakonda ja objekti

Põhivara muutuse dokumendil sammud:


- Avame uue dokumendi, lisame põhivarad, mida soovime muuta ning aktiveerime väljad mida muudame




- Sisestame muudatavad andmed



- Kinnitame dokumendi (näha jäävad ainult muudetud väljad)




- Finantskanne muudab põhivara objekte.



Põhivara kaardil on muutused näha:

- Kasutajad saki alla tekib info




- Tegevuste alla tekib info, mida tehti




5.2. Muudeti amortisatsiooni % ning amortisatsiooni osakaalu

Põhivara muutuse dokumendil sammud:


- Täida ära väljad



- Kinnita dokument




- Kuna muudeti ainult välju, mis ei tõsta bilansis põhivara ümber kontode, objektide, projektide vahel siis finantskanne mis tekib on tühi ja see on õige.




Põhivara kaardil on muutused näha:

- Osakaalud sakki tekib info



- Tegevuste sakki tekib info



5.3. Personali kaardilt asetuvad objekt ja osakond

Tihti on personali kaardil märgitud osakond ja/või objekt. Põhivara muutuse dokumendil tuleb järgida järgmisi reegleid. Süsteemiseadistuse **Vara ja personali seos** erinevate valikute (kasutaja, vastutaja, puudub) korral asetuvad osakond ja objekt personali kaardilt erinevalt.

5.3.1. Vara ja personali seos = Kasutaja

- **Kasutaja** muutmisel asetuvad osakonna ja objekti väli personali kaardilt.
- **Kasutaja** muutmisel juhul, kui muutuse dokumendil on märgitud mingid teised väärtused osakonna ja objekti väljale, kirjutatakse need üle personali kaardi andmetega.
- **Vastutaja** muutmisel osakonna ja objekti välja üle ei kirjutata.

5.3.2. Vara ja personali seos = Vastutaja

- **Kasutaja** muutmisel osakonna ja objekti välja üle ei kirjutata.
- **Vastutaja** muutmisel ei asetu osakonna ja objekti väli personali kaardilt.

5.3.3. Vara ja personali seos = Puudub

- **Kasutaja** muutmisel osakonna ja objekti üle ei kirjutata personali kaardi andmetega.
- **Vastutaja** muutmisel osakonna ja objekti üle ei kirjutata personali kaardi andmetega.

From:
https://wiki.directo.ee/ - **Directo Help**

Permanent link:
https://wiki.directo.ee/et/capital_asset_change?rev=1666941583

Last update: **2022/10/28 10:19**