

Table of Contents

Keeled

Seadistuste tõlkimine

Personali seadistuste tõlged

.....

.....

.....

3

3

5

Keeled

Directo kasutajaliides on saadaval eesti, inglise, läti, leedu ja soome keeles. Keeli saab lisada ja muuta Seadistused > Üldised seadistused > **Keeled** all.

Uue keele loomisel tuleb märkida kood ning nimi. Lisaks on soovitatav valida baaskeel (nt. DEFAULT), selle tulemusel näidatakse kõiki fraase, mida kasutajad pole ise tõlkinud, valitud keele baaskeeles, mitte tühjana.

Keeled

KOOD ^	NIMI	BAASKEEL
ENG	Inglise keel	
FIN	Suomi	DEFAULT
OMA	Oma keel	DEFAULT

LINK

TEGEVUS

KOOD

NIMI

Avab dokumendi

Moodulite tõlkimine

☐

Nimekiri ilmub kohe

Ridu: 20

Keele muutmiseks tuleb vajutada **nime** peale ning avanevas aknas valida moodul, mida tõlkima hakatakse. Näiteks on soov peamenüüs Sündmused ümber nimetada Töökäskudeks, selleks tuleb leida rippmenüüst sobiv vaste:

Olek: Muudetud

Keel: OMA

Moodul: Spetsiaal Peamenüü - 870/870

☐ Tõlkimata

Seejärel tuleb üles otsida väli, mille nimetust on vaja muuta, ning salvestada.

740 docname_event_types	Sündmuse tüüp	Sündmuse tüüp
741 headername_event	Sündmused	Sündmused
742 syndmused	Sündmused	Töökäsud
743 link_yld_aru_events.asp	Sündmuste nimekiri	Sündmuste nimekiri
744 headername_event_statuses	Sündmuste staatused	Sündmuste staatused

Seadistuste tõlkimine

Keele **koodile** vajutades on võimalik tõlkida ümbernimetatavaid seadistusi, mis on redigeeritavad süsteemi seadistustes.

AAL retseptid
Dokumentide väljad
Hankija klassid
Kasutajad
Kasutajagrupid
Kausta mallid
Keeled
Kinnitamise eeldus / Menetlus
Kohad
Kohustuslikud väljad
Lepingu staatused
Lepingu tüübid

Oma keel

KOOD
OMA

NIMI
Oma keel

BAASKEEL
DEFAULT (DEF EST)

SETTING	NIMI
Artikli km-ta lisahinna 1 nimi	h1
Artikli km-ta lisahinna 2 nimi	h2
Artikli km-ta lisahinna 3 nimi	h3
Artikli km-ta lisahinna 4 nimi	h4
Artikli km-ta lisahinna 5 nimi	h5
Artikli km-ta lisahinna 6 nimi	h6
Artikli km-ta lisahinna 7 nimi	h7
Artikli km-ta lisahinna 8 nimi	h8

Lisaks keelte all olevatele seadistustele saab osa seadistusi tõlkida otse registri kaardilt - näiteks on tõlgitavad sündmuse, projekti, lepingu staatused ja tüübid, samuti kõik lisaväljad. Tõlked saab lisada soovitud seadistuse kaardi allosas.

Näide sündmuse staatuse tõlkimise kohta

Avades üldiste seadistuste alt soovitud sündmuse staatuse, leiab selle allosast tõlkimise sektsiooni, kuhu on võimalik lisada iga keele jaoks oma tõlge:

Sündmuste staatused

AVA Kood

Ridu: 20

Lisa uus

Vaata

KOOD	NIMI	SORTEERITUD	TASE	VÄRV
TEADE	Teavitatud	0	0	80FF2B
UUS	Uus	0	0	FF66C7

LINK
TEGEVUS
KOOD Avab dokumendi

☐ Nimekiri ilmub kohe

Ridu: 20

Pakendiaruande klassid
Peamenüü järjekord
Perioodid
Projekti staatused
Projekti tüübid
Seeriad
Seerianumbri klassid
Sündmuse korduvused
Sündmuse prioriteedid
Sündmuse staatused
Sündmuse tüübid

TEGEVUS PÄRAST SELLEKS STAATUSEKS MUUTUMIST

Tõlkimine

VÄLI ENG FIN OMA

Nimi New

Teavitus

Kellele Kanal Aktiivne

Tegija/Kasutaja meil

Kontakt e-mail

Selle tulemusel kuvatakse sündmuse staatuse nimeks tõlgitud fraas, kui kasutajale või peamenüüsse on määratud keel koodiga ENG.

Sündmusel:

Event type
Project Object
Start 12.11.2014 14:32:00 Duration(h)
Due date 12.11.2014 14:32:00
Status New
Priority New
Employee

Registris:

CODE ^	Type	Start	Due date	STATUS	STATUS N	Employee
1013		12.11.2020 14:32:00		UUS	New	SUPER
1014		21.01.2021 14:32:00		UUS	New	SUPER
1015		14.11.2014 9:02:27				SUPER
1016		03.12.2014 10:32:49		UUS	New	SUPER

Tõlgitavate seadistuste loetelu on pidevalt täienemas.

Personali seadistuste tõlked

Personali seadistus on võimalik tõlkida kui märkate seadistuse mõne välja juures märki 文.

From:

<https://wiki.directo.ee/> - **Directo Help**

Permanent link:

<https://wiki.directo.ee/et/keel?rev=1622108965>

Last update: **2021/05/27 12:49**

